
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=23, s=137,2, n=0,31, d=37,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d =43,4) [1b]
Y_curve, ij=14, Yuij=23, L*uij=50
k=99, Ykij=500, L*kij=187,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,63
k=23, Ykij=424, L*kij=176,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,98
k=1, Ykij=402, L*kij=172,5, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,13
k=0, Ykij=401, L*kij=172,4, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,64
φ=90'
Law=300 cd/m2
application range
2,137
0,989
0,635
0,385
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,676
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=23
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

heu61−1a