Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/MG32/MG32L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20101101-MG32/MG32L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen



MG320−1, B8_19_1



MG320−2, B8_19_2



MG320−3, B8_19_3



MG320−4, B8_19_4



MG320−5, B8_20_1



MG320−6, B8_20_2



MG320−7, B8_20_3



MG320−8, B8_20_4

PSL1-Programmcode: Horizontale Rechteck-Grafikelemente

```
%!PS-Adobe-3.0 B8260-6n.eps          20.10.94
%%BoundingBox: 72 90 226 206
%  Transformation Benutzer- -> Geraetekoordinaten
/Mt  { %  x  y    snaptopixel    sx  sy
 transform
 .25 sub round .25 add exch
 .25 sub round .25 add exch
 itransform moveto} bind def
/HQR { % Zeichnen Basis-Rechteck horizontal (x0 y0 w h)
       4 -2 roll Mt  %(x0,y0) untere linke Ecke Rechteck
       dtransform round exch round exch idtransform
       % Transform. Benutzer- -> Geraetekoordinaten
       dup 0 exch rlineto  %(0,h)  nach oben links
       exch 0 rlineto      %(w,0)  nach oben rechts
       neg 0 exch rlineto  %(0,-h) nach unten rechts
       closepath fill} bind def
/HQRr {HQR /x0 r x0 add def} bind def %r-Quadrat & x0-Transl.
/t { % x y -> x0 y0  Start Zeile, Spalte, Diagonale
     /y0 exch def /x0 exch def} bind def
/O { %voll gefuelltes Basis-Rechteck mit w=r h=1
     /r exch def %Wiederholungsfaktor r
     x0 y0 r 1 HQRr} bind def              %r-fach Quadrat
/@ {/r exch def /x0 r x0 add def} bind def %nur x0-Transl.

72 90 translate 0.0 setlinewidth
72 300 div 20 mul dup scale

1 8 t 1 O   1 13 t 10 O 2 @ 2 O   1 18 t 5 O
20 1 22 { 2 exch t 16 O} for

showpage
```

MG321−5, B8_21



MG321−7, B8_22