Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009716 -00101 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009705 -00095 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009690 -00100 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009090 -00790 -00433 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009028 -00508 -00684 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008964 000369 -00492 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008634 -01125 -00891 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008536 -00846 -01284 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008163 000991 -01015 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008061 -01655 -01236 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007566 -00959 -02260 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007306 001846 -01393 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007486 -02081 -01644 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006746 -00910 -02983 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006279 002601 -01913 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007008 -02555 -01867 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005932 -00904 -03634 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005182 003242 -02524 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006409 -03286 -01892 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005261 -00959 -04217 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004091 004128 -02930 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005930 -03866 -02071 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004850 -01085 -04576 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003594 004476 -03027 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005642 -04327 -02112 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004568 -01040 -04800 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003192 004697 -02825 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009155 000463 000647 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00718 001901 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009133 -01001 000516 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008479 000036 000260 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008700 000037 000228 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008648 000033 000268 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008203 -00844 -00149 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   007891 -00239 -00713 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007678 000695 -00666 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007764 -01262 -00482 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007284 -00439 -01371 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006936 001232 -01137 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007289 -01978 -01090 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006424 -00457 -02188 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006128 002066 -01644 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006877 -02406 -01301 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005830 -00667 -02731 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005241 002855 -02151 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006387 -03066 -01430 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005243 -00880 -03312 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004398 003647 -02682 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
006082 -03898 -01571 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004910 -01042 -03682 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003707 004286 -02824 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005546 -04636 -01877 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004540 -01072 -04592 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003175 004290 -02794 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008603 001054 000942 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009485 -00891 002991 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008746 -01491 000728 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007823 000710 000760 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008569 -00171 001523 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008128 -00892 000613 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007419 000230 000322 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007594 000223 000288 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007486 000226 000333 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007065 -00460 -00117 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   006899 -00071 -00557 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006664 000858 -00556 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006735 -01336 -00522 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006248 -00298 -01384 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005869 001449 -01070 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006297 -01846 -01040 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005527 -00474 -02083 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   005065 002044 -01399 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005883 -02424 -01226 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005094 -00699 -02528 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004389 002595 -01869 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005637 -03295 -01448 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004760 -00871 -02958 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003728 003227 -02294 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005424 -05019 -01650 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   004371 -01110 -03656 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003054 003941 -02623 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007934 001811 001316 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009310 -00885 003776 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008156 -02298 001170 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007344 001268 001232 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008553 -00455 002798 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007759 -01721 001076 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006887 000835 000730 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007614 -00158 001424 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007064 -00820 000534 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006450 000259 000270 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006564 000224 000241 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006495 000248 000339 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006073 -00318 -00065 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005880 000099 -00452 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005647 000865 -00389 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005784 -01228 -00671 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005231 -00211 -01464 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004835 001487 -00980 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005430 -01936 -00947 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004799 -00502 -02040 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004148 001919 -01506 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005074 -02611 -01258 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004549 -00789 -02487 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003572 002554 -01964 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005060 -04584 -01442 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   004187 -01006 -02934 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003012 003100 -02325 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007311 002534 001894 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009200 -00939 004617 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007497 -03035 001093 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006839 001877 001545 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008494 -00516 003546 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007238 -02751 000992 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006351 001390 001133 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007501 -00287 002472 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006694 -01797 000885 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005917 000923 000634 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006546 -00060 001334 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006056 -00700 000538 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005448 000206 000364 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005527 000192 000365 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005436 000173 000484 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005153 -00318 -00038 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004963 000041 -00416 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004629 000807 -00347 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004860 -01337 -00625 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004433 -00418 -01286 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003896 001399 -01070 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004713 -02100 -00854 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004191 -00769 -01902 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003365 001931 -01594 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004450 -03144 -01046 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003873 -00976 -02397 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003001 002429 -02003 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006439 003877 002148 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009132 -01031 005480 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006850 -03986 001380 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006212 002857 001849 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008447 -00666 004642 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006879 -03578 001320 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005822 002004 001413 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007496 -00467 003469 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006202 -02702 000847 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005422 001564 000989 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006522 -00222 002305 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005699 -01822 000796 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005021 000941 000484 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005496 000003 001239 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005031 -00583 000527 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004581 000233 000235 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004580 000263 000254 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004321 000250 000325 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004341 -00385 -00062 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004135 000022 -00529 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003683 000792 -00396 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004062 -01471 -00514 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003678 -00500 -01401 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   003261 001329 -01085 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003934 -02281 -00798 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003565 -00964 -01953 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002864 001882 -01692 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005691 005081 002662 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009025 -01002 006139 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006249 -04995 001597 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005580 003740 002081 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008371 -00667 005483 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006495 -04348 001479 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005232 002960 001470 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007467 -00495 004289 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005777 -03474 001112 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004824 002432 001065 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006465 -00248 003148 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005288 -02670 000865 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004520 001659 000703 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005556 -00070 002060 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004846 -01729 000709 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004173 001167 000351 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004672 000152 001149 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004142 -00559 000520 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003866 000376 000087 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003887 000417 000110 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003552 000414 000163 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003792 -00498 -00151 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003628 -00025 -00705 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   003173 000875 -00677 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003565 -01712 -00522 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   003264 -00757 -01434 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002797 001388 -01312 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004929 006470 002760 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008944 -01040 007182 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005777 -05936 002086 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004817 004998 002248 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008332 -00710 007208 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005999 -05512 001975 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004509 004047 001779 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007449 -00546 005537 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005458 -04278 001359 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
004215 003445 001267 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006507 -00335 003935 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005073 -03573 001122 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003972 002707 000847 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005568 -00092 002918 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004558 -02778 000812 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003742 001986 000483 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004678 000013 001941 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003922 -01916 000576 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003506 001302 000071 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003875 000189 000855 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003509 -00642 000342 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
003131 000226 000055 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   003244 000263 000056 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002863 000240 000113 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
003320 -00609 -00189 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   003218 -00298 -00691 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   002710 000746 -00798 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004394 006110 002569 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008910 -01080 008032 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005542 -06514 002412 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004159 005767 002300 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008571 -00629 008884 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005355 -06993 002693 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003840 005272 002093 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007361 -00534 007546 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005284 -07207 002764 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003670 004544 001578 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006340 -00420 005581 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004958 -05663 002082 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003497 003767 000963 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005597 -00250 004061 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004408 -04057 001081 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
003322 003063 000551 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004756 -00112 002870 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003954 -02910 000747 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
003094 002074 000191 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003943 -00020 001731 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003464 -01916 000358 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002934 001092 -00039 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   003340 000023 000772 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   003185 -00979 000331 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
002698 000038 -00184 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   002750 000044 -00203 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   002480 000082 -00163 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

| | | |

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

| | | |

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009713 -00104 000222 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   009704 -00099 000199 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   009701 -00105 000210 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
009053 -00611 -00672 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   008912 000173 -00579 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   009204 000631 000096 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
008543 -00907 -01249 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   008069 000555 -01257 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   008613 001378 000115 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
007934 -01125 -01968 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   007017 001072 -01915 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   008031 002105 000230 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
007303 -01393 -02633 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005895 001519 -02643 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   007347 003019 000383 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
006678 -01538 -03272 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   004883 002122 -03185 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   006503 004175 000797 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
006087 -01728 -03862 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   003923 002852 -03584 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   005624 005595 000953 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
005406 -01915 -04460 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   003441 003212 -03689 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   004847 006896 001179 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
005264 -02362 -04697 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   003045 003436 -03720 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   004445 006421 001116 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
009485 -00345 001546 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   009209 -01034 000853 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   009094 -00784 -00325 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
008514 000032 000243 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   008675 000040 000212 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   008657 000036 000269 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
007900 -00394 -00714 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   007645 000458 -00690 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   007859 000903 000365 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
007338 -00642 -01278 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   006916 000841 -01392 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   007406 001547 000479 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
006744 -01043 -02033 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   006025 001398 -02139 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   006849 002296 000646 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
006265 -01257 -02509 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   005062 002181 -02867 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   006162 003265 000773 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
005609 -01420 -03074 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   004195 002750 -03426 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   005477 004158 000969 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
005196 -01699 -03441 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003540 003167 -03642 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004690 005394 001045 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004985 -02520 -04191 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   002993 003401 -03676 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   004156 005800 000928 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
009235 -00423 002709 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   008884 -01599 001558 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   008604 -01227 -00574 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
008359 -00030 001399 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   008244 -00713 000781 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   008194 -00750 000053 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
007497 000221 000309 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   007596 000240 000274 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   007549 000248 000332 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
006897 -00195 -00532 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   006708 000618 -00665 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   006941 001007 000370 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
006439 -00618 -01253 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005945 000994 -01212 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   006392 001661 000501 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005876 -00989 -01866 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   005216 001311 -01803 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   005783 002354 000632 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
005386 -01227 -02413 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   004593 001594 -02392 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   005070 003175 000705 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004978 -01529 -02865 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003977 002161 -02977 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   004379 004272 000783 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
004631 -01967 -03422 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   003179 002933 -03643 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003754 005085 000747 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
008890 -00147 003351 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   008351 -02242 001747 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   008065 -01735 -00836 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
008143 -00002 002577 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   007890 -01644 001326 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   007714 -01350 -00186 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
007317 000142 001238 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   007270 -00739 000647 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   007107 -00608 000080 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
006509 000239 000258 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   006599 000228 000243 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   006490 000245 000319 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
005957 -00080 -00342 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   005737 000647 -00647 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005895 001054 000413 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
005497 -00621 -01287 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   005123 000910 -01191 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   005355 001807 000399 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
005098 -01004 -01857 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   004486 001221 -01890 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   004696 002524 000505 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
004758 -01411 -02254 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   003969 001558 -02509 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   004059 003389 000585 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
004440 -01766 -02688 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   003414 002170 -03109 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003512 004227 000538 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
008672 -00050 004101 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   007739 -02911 001654 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   007479 -02248 -01213 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
007853 000137 003041 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   007462 -02410 001371 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   007346 -02189 -00386 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
007093 000211 002183 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   006900 -01552 001105 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   006726 -01434 -00275 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
006342 000315 001134 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   006254 -00550 000597 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   006082 -00451 000128 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005506 000208 000303 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005581 000209 000327 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   005470 000211 000429 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
005062 -00060 -00428 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004897 000584 -00674 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004868 001065 000303 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004676 -00753 -01211 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   004253 000845 -01325 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   004269 001917 000271 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
004395 -01123 -01806 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   003647 001156 -02104 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   003719 002758 000292 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
004262 -01632 -02164 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   003306 001528 -02613 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   003254 003719 000283 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
008476 000030 004972 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   007234 -03591 002078 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   006916 -02998 -01197 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
007671 000139 003938 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   007001 -03264 001795 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   006870 -02795 -00446 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
006932 000136 003006 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   006438 -02407 001309 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   006241 -02255 -00276 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
006103 000288 002018 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   005876 -01382 000958 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   005657 -01430 -00222 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
005280 000320 001055 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   005170 -00476 000609 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   004977 -00409 000098 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
004560 000227 000193 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004520 000278 000218 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   004292 000264 000291 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
004130 -00105 -00439 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   004015 000567 -00575 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003812 001255 000166 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003878 -00952 -01248 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   003502 000843 -01409 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   003403 002010 000058 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
003729 -01353 -01685 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002968 001009 -02229 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   002986 003004 -00016 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
008209 000273 005792 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   006814 -04313 002491 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   006400 -03702 -01223 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
007468 000342 004589 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   006665 -04076 002202 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   006508 -03596 -00580 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
006677 000385 003642 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   005999 -03233 001617 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   005831 -02880 -00483 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
005938 000416 002731 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   005431 -02445 001164 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   005231 -02196 -00417 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
005155 000392 001741 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   004972 -01349 000854 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   004698 -01524 -00202 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004444 000365 000885 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   004265 -00392 000505 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   004061 -00428 000094 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
003793 000362 000099 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   003767 000394 000095 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   003482 000380 000161 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
003649 -00244 -00540 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   003446 000561 -00714 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   003122 001309 -00025 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
003312 -01036 -01220 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002910 000720 -01635 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   002752 002200 -00307 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
007892 000641 006827 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   006302 -05330 003371 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   005988 -04344 -01173 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
007222 000654 006078 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   006222 -05247 002998 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   006035 -04468 -00759 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
006445 000665 004400 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   005627 -03917 002016 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   005606 -03896 -00576 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
005748 000630 003381 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   005199 -03316 001637 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   004966 -03057 -00626 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004957 000594 002378 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   004628 -02460 001045 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   004454 -02431 -00368 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
004304 000589 001503 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   004280 -01391 000754 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   003825 -01686 -00107 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003755 000436 000712 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003763 -00540 000415 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003467 -00564 000032 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
003133 000218 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   003145 000239 000069 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   002918 000210 000145 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
003093 -00486 -00630 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002920 000412 -00882 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   002700 001179 -00210 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
007620 001048 007787 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   005795 -06300 004020 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   005734 -04727 -01193 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
006889 001099 007049 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   005816 -06225 003791 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   005562 -05243 -00838 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
005967 001282 006025 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   005387 -05584 003071 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   005383 -05672 -00634 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
005432 000973 004509 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   004980 -04241 002088 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   004962 -05051 -00446 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004847 000761 003200 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   004635 -03370 001453 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   004363 -03438 -00328 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
004135 000695 002209 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   004255 -02581 000937 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   003730 -02468 -00277 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
003578 000658 001191 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   003929 -01633 000558 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   003266 -01798 -00139 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
003093 000262 000574 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   003534 -00803 000355 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   003014 -00651 -00039 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
002656 000055 -00194 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   002710 000052 -00192 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   002439 000063 -00172 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)           %nr.  pos $
%z004394 006110 002569 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008910 -01080 008032 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005542 -06514 002412 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005642 -04327 -02112 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004568 -01040 -04800 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003192 004697 -02825 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z002643 000055 -00184 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009704 -00099 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004394 006110 002569 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008910 -01080 008032 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005542 -06514 002412 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005642 -04327 -02112 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004568 -01040 -04800 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003192 004697 -02825 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z002643 000055 -00184 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009704 -00099 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004394 006110 002569 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008910 -01080 008032 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005542 -06514 002412 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005642 -04327 -02112 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004568 -01040 -04800 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003192 004697 -02825 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z002643 000055 -00184 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009704 -00099 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004913 006207 005109 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008801 -02444 008884 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005635 -05773 000815 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005427 -03944 -03124 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003563 000628 -04746 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003877 005887 -01953 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z002613 000063 -00175 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009696 -00103 000222 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006439 003218 006548 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006943 -04522 005768 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005711 -05262 -00123 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005371 -03196 -04132 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003290 001941 -04409 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004493 007004 -00816 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z002658 000047 -00185 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009709 -00100 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007620 001048 007787 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005795 -06300 004020 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005734 -04727 -01193 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005264 -02362 -04697 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003045 003436 -03720 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004445 006421 001116 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002602 000056 -00186 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009706 -00103 000211 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
002456 000055 -00140 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008441 000018 000296 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002897 000199 000074 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009037 -00071 000204 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003629 000372 000125 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009710 -00105 000212 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004372 000247 000248 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002635 000054 -00159 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005469 000174 000361 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002935 000159 -00078 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006512 000238 000267 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   003195 000208 000053 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007551 000232 000311 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003583 000304 000072 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008642 000054 000239 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003938 000431 000110 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009720 -00097 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004348 000350 000190 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002414 000059 -00152 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004743 000296 000289 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002815 000201 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005347 000282 000336 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003613 000392 000072 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005820 000262 000296 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004389 000256 000201 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006336 000274 000279 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005404 000202 000316 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006818 000247 000341 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006519 000250 000221 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007322 000264 000349 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007564 000240 000271 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   007862 000162 000356 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008661 000061 000224 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008435 -00014 000392 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009723 -00101 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009024 -00066 000196 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002399 000069 -00150 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009713 -00092 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002800 000213 000065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002500 000046 -00193 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003597 000411 000081 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009723 -00085 000194 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004404 000266 000211 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004334 005982 002729 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005412 000211 000321 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005681 -04599 -01556 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006477 000274 000224 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008880 -01029 008240 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007544 000243 000288 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004576 -01048 -04780 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008648 000077 000225 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005489 -06709 002694 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009715 -00099 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003208 004763 -02914 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002396 000049 -00133 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002824 000198 000069 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004334 005982 002729 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003623 000357 000100 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008880 -01029 008240 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004413 000255 000202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005489 -06709 002694 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005423 000196 000342 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005681 -04599 -01556 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006541 000234 000251 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004576 -01048 -04780 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007532 000239 000298 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003208 004763 -02914 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008664 000052 000242 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002500 000046 -00193 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009718 -00096 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009723 -00085 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002624 000047 -00200 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002965 000140 -00085 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002540 000051 -00170 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
003232 000199 000040 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009718 -00090 000182 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003569 000287 000062 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003966 000406 000098 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002537 000054 -00161 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004375 000343 000164 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009719 -00096 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004749 000284 000264 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005344 000300 000324 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002509 000062 -00160 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005844 000245 000300 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009712 -00102 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006377 000269 000259 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
006873 000228 000340 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002515 000052 -00146 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007356 000254 000355 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009716 -00094 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
007872 000159 000325 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008403 000005 000355 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009027 -00066 000189 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009715 -00083 000184 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002660 000050 -00171 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002977 000144 -00078 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
003196 000210 000032 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003583 000291 000059 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003907 000437 000086 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004356 000367 000153 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004734 000299 000252 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005341 000304 000279 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005827 000263 000251 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006335 000290 000205 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
006812 000253 000291 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007348 000297 000295 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
007868 000171 000296 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008442 -00002 000323 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009038 -00067 000187 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009716 -00091 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002618 000056 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002926 000164 -00076 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
003157 000220 000032 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003564 000317 000067 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003889 000456 000080 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004321 000359 000171 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004669 000322 000260 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005281 000317 000282 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005769 000269 000267 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006287 000294 000247 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006785 000275 000290 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007368 000286 000323 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
007896 000181 000283 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009716 -00002 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009705 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009690 -00001 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009090 -00704 -00601 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009028 -00424 -00848 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008964 000452 -00653 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008634 -01049 -01034 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008536 -00773 -01421 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008163 001056 -01132 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008061 -01592 -01347 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007566 -00907 -02344 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007306 001892 -01463 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007486 -02030 -01724 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006746 -00875 -03023 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006279 002626 -01927 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007008 -02515 -01921 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005932 -00887 -03629 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005182 003243 -02478 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006409 -03259 -01914 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005261 -00957 -04175 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004091 004105 -02825 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005930 -03849 -02066 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004850 -01092 -04512 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003594 004442 -02895 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005642 -04317 -02091 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004568 -01053 -04721 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003192 004653 -02671 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009155 000550 000476 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00620 001703 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009133 -00914 000346 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008479 000108 000126 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008700 000114 000082 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008648 000109 000124 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008203 -00778 -00268 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   007891 -00179 -00815 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007678 000750 -00756 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007764 -01205 -00577 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007284 -00393 -01440 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006936 001271 -01187 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007289 -01932 -01160 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006424 -00430 -02210 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006128 002087 -01650 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006877 -02369 -01348 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005830 -00653 -02721 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005241 002857 -02108 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006387 -03039 -01450 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005243 -00878 -03270 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004398 003630 -02594 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
006082 -03878 -01574 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004910 -01048 -03621 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003707 004254 -02698 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005546 -04627 -01852 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004540 -01086 -04511 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003175 004246 -02639 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008603 001129 000801 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009485 -00796 002802 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008746 -01413 000579 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007823 000768 000661 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008569 -00097 001384 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008128 -00827 000498 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007419 000279 000246 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007594 000276 000202 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007486 000277 000253 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007065 -00418 -00174 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   006899 -00033 -00605 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006664 000890 -00591 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006735 -01302 -00561 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006248 -00275 -01396 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005869 001464 -01062 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006297 -01821 -01055 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005527 -00466 -02056 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   005065 002042 -01347 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005883 -02408 -01218 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005094 -00700 -02478 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004389 002578 -01780 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005637 -03284 -01427 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004760 -00880 -02889 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003728 003196 -02169 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005424 -05013 -01618 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   004371 -01127 -03567 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003054 003895 -02461 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007934 001872 001212 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009310 -00795 003596 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008156 -02233 001053 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007344 001315 001160 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008553 -00381 002660 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007759 -01664 000981 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006887 000872 000682 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007614 -00105 001337 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007064 -00779 000477 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006450 000287 000247 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006564 000255 000212 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006495 000277 000313 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006073 -00298 -00068 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005880 000115 -00444 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005647 000876 -00369 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005784 -01215 -00659 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005231 -00209 -01421 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004835 001480 -00915 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005430 -01931 -00915 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004799 -00510 -01973 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004148 001896 -01404 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005074 -02613 -01207 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004549 -00802 -02407 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003572 002519 -01831 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005060 -04586 -01390 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   004187 -01027 -02834 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003012 003053 -02161 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007311 002581 001824 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009200 -00851 004444 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007497 -02984 001012 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006839 001914 001501 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008494 -00443 003411 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007238 -02706 000925 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006351 001416 001115 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007501 -00236 002391 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006694 -01764 000848 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005917 000939 000640 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006546 -00030 001306 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006056 -00680 000536 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005448 000213 000395 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005527 000200 000392 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005436 000178 000516 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005153 -00318 000008 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004963 000037 -00359 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004629 000796 -00271 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004860 -01344 -00561 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004433 -00434 -01200 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003896 001371 -00954 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004713 -02110 -00783 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004191 -00790 -01802 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003365 001892 -01449 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004450 -03159 -00960 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003873 -01004 -02280 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003001 002382 -01838 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006439 003905 002125 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009132 -00945 005310 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006850 -03949 001335 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006212 002880 001839 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008447 -00595 004509 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006879 -03541 001273 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005822 002019 001424 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007496 -00416 003388 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006202 -02680 000837 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005422 001570 001021 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006522 -00193 002278 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005699 -01811 000813 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005021 000938 000538 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005496 000010 001268 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005031 -00586 000580 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004581 000220 000313 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004580 000250 000332 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004321 000232 000417 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004341 -00403 000028 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004135 000000 -00427 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003683 000759 -00269 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004062 -01495 -00408 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003678 -00532 -01273 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   003261 001287 -00935 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003934 -02308 -00685 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003565 -00999 -01819 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002864 001831 -01520 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005691 005093 002680 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009025 -00917 005975 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006249 -04971 001584 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005580 003749 002105 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008371 -00597 005354 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006495 -04319 001453 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005232 002961 001513 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007467 -00445 004210 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005777 -03461 001125 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004824 002424 001130 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006465 -00220 003124 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005288 -02667 000905 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004520 001645 000784 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005556 -00062 002085 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004846 -01736 000773 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004173 001145 000451 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004672 000141 001222 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004142 -00581 000623 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003866 000347 000205 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003887 000389 000226 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003552 000379 000297 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003792 -00528 -00029 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003628 -00058 -00574 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   003173 000831 -00521 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003565 -01747 -00388 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   003264 -00799 -01283 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002797 001336 -01137 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004929 006465 002820 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008944 -00958 007023 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005777 -05923 002100 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004817 004990 002313 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008332 -00641 007082 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005999 -05494 001976 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004509 004033 001861 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007449 -00496 005459 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005458 -04271 001390 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
004215 003424 001365 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006507 -00305 003908 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005073 -03575 001173 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003972 002681 000959 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005568 -00083 002942 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004558 -02791 000892 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003742 001955 000607 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004678 000003 002014 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003922 -01943 000690 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003506 001266 000208 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003875 000161 000972 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003509 -00678 000479 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
003131 000181 000213 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   003244 000221 000207 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002863 000189 000285 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
003320 -00649 -00042 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   003218 -00341 -00538 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   002710 000693 -00618 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004394 006093 002658 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008910 -00999 007874 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005542 -06506 002438 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004159 005745 002401 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008571 -00555 008745 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005355 -06989 002729 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003840 005243 002212 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007361 -00486 007473 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005284 -07204 002804 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003670 004511 001706 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006340 -00395 005564 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004958 -05667 002140 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003497 003731 001101 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005597 -00240 004083 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004408 -04074 001169 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
003322 003023 000698 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004756 -00121 002939 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003954 -02936 000860 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
003094 002029 000350 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003943 -00046 001844 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003464 -01954 000498 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002934 001043 000129 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   003340 -00016 000918 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   003185 -01022 000485 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
002698 -00015 -00003 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   002750 -00008 -00025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   002480 000023 000029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

| | | |

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

| | | |

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009713 -00001 000011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   009704 000003 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   009701 -00002 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
009053 -00523 -00847 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   008912 000258 -00745 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   009204 000723 -00086 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
008543 -00830 -01395 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   008069 000621 -01376 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   008613 001457 -00034 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
007934 -01061 -02080 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   007017 001115 -01976 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   008031 002171 000113 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
007303 -01344 -02710 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005895 001536 -02641 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   007347 003069 000304 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
006678 -01503 -03314 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   004883 002117 -03126 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   006503 004206 000765 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
006087 -01707 -03871 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   003923 002825 -03472 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   005624 005606 000971 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
005406 -01909 -04431 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   003441 003174 -03549 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   004847 006889 001239 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
005264 -02359 -04660 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   003045 003389 -03558 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   004445 006405 001200 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
009485 -00247 001347 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   009209 -00942 000670 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   009094 -00695 -00502 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
008514 000109 000099 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   008675 000120 000058 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   008657 000116 000117 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
007900 -00332 -00824 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   007645 000515 -00786 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   007859 000964 000257 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
007338 -00593 -01357 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   006916 000881 -01447 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   007406 001598 000396 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
006744 -01006 -02079 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   006025 001418 -02144 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   006849 002334 000595 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
006265 -01232 -02527 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   005062 002179 -02818 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   006162 003288 000760 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
005609 -01409 -03055 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   004195 002729 -03329 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   005477 004166 000995 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
005196 -01698 -03400 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003540 003132 -03508 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004690 005384 001115 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004985 -02524 -04138 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   002993 003353 -03512 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   004156 005778 001027 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
009235 -00331 002525 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   008884 -01514 001393 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   008604 -01148 -00724 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
008359 000042 001264 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   008244 -00643 000651 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   008194 -00681 -00072 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
007497 000274 000222 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   007596 000296 000181 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   007549 000303 000242 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
006897 -00155 -00585 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   006708 000653 -00708 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   006941 001048 000314 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
006439 -00588 -01281 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005945 001012 -01213 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   006392 001690 000475 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005876 -00972 -01863 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   005216 001313 -01763 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   005783 002369 000640 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
005386 -01221 -02383 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   004593 001582 -02317 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   005070 003174 000753 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004978 -01533 -02811 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003977 002135 -02868 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   004379 004255 000870 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
004631 -01978 -03349 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   003179 002889 -03489 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003754 005054 000869 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
008890 -00062 003186 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   008351 -02169 001612 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   008065 -01669 -00955 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
008143 000065 002454 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   007890 -01582 001217 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   007714 -01292 -00286 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
007317 000191 001161 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   007270 -00691 000573 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   007107 -00563 000014 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
006509 000270 000225 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   006599 000261 000206 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   006490 000276 000288 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
005957 -00062 -00343 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   005737 000660 -00636 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005895 001071 000415 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
005497 -00612 -01263 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   005123 000910 -01146 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   005355 001812 000432 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
005098 -01005 -01810 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   004486 001207 -01809 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   004696 002514 000575 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
004758 -01419 -02188 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   003969 001531 -02399 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   004059 003365 000690 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
004440 -01781 -02605 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   003414 002131 -02969 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003512 004190 000673 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
008672 000029 003948 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   007739 -02852 001553 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   007479 -02195 -01299 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
007853 000198 002933 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   007462 -02358 001285 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   007346 -02139 -00465 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
007093 000255 002119 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   006900 -01512 001051 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   006726 -01398 -00319 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
006342 000342 001111 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   006254 -00525 000579 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   006082 -00429 000120 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005506 000216 000327 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005581 000219 000347 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   005470 000219 000455 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
005062 -00062 -00380 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004897 000579 -00616 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004868 001059 000363 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004676 -00764 -01141 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   004253 000825 -01231 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   004269 001898 000364 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
004395 -01139 -01720 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   003647 001123 -01976 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   003719 002726 000415 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
004262 -01652 -02070 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   003306 001487 -02466 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   003254 003676 000432 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
008476 000106 004830 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   007234 -03543 002005 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   006916 -02958 -01252 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
007671 000197 003841 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   007001 -03222 001735 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   006870 -02756 -00498 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
006932 000177 002950 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   006438 -02378 001281 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   006241 -02230 -00293 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
006103 000310 002009 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   005876 -01365 000962 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   005657 -01418 -00207 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
005280 000324 001092 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   005170 -00475 000652 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   004977 -00413 000152 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
004560 000214 000270 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004520 000265 000297 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   004292 000245 000383 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
004130 -00128 -00338 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   004015 000542 -00468 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003812 001225 000284 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003878 -00980 -01133 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   003502 000806 -01274 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   003403 001971 000199 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
003729 -01384 -01561 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002968 000960 -02063 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   002986 002956 000148 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
008209 000342 005665 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   006814 -04275 002442 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   006400 -03673 -01249 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
007468 000395 004503 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   006665 -04041 002161 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   006508 -03565 -00612 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
006677 000420 003600 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   005999 -03213 001613 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   005831 -02864 -00478 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
005938 000435 002731 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   005431 -02438 001192 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   005231 -02194 -00377 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
005155 000393 001784 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   004972 -01352 000907 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   004698 -01534 -00133 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004444 000350 000968 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   004265 -00412 000599 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   004061 -00452 000199 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
003793 000332 000219 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   003767 000364 000216 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   003482 000343 000298 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
003649 -00278 -00412 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   003446 000523 -00575 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   003122 001264 000131 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
003312 -01077 -01074 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002910 000670 -01466 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   002752 002146 -00129 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
007892 000703 006718 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   006302 -05303 003350 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   005988 -04325 -01177 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
007222 000701 006006 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   006222 -05222 002982 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   006035 -04448 -00765 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
006445 000695 004371 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   005627 -03906 002033 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   005606 -03885 -00558 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
005748 000644 003391 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   005199 -03314 001678 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   004966 -03061 -00572 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004957 000590 002433 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   004628 -02471 001118 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   004454 -02446 -00285 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
004304 000570 001594 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   004280 -01410 000846 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   003825 -01715 000010 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003755 000405 000834 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003763 -00571 000537 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003467 -00602 000170 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
003133 000173 000214 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   003145 000195 000225 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   002918 000160 000313 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
003093 -00532 -00471 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002920 000363 -00714 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   002700 001124 -00030 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
007620 001104 007693 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   005795 -06285 004028 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   005734 -04713 -01182 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
006889 001139 006995 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   005816 -06209 003798 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   005562 -05233 -00817 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
005967 001301 006023 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   005387 -05578 003101 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   005383 -05666 -00603 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
005432 000980 004537 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   004980 -04245 002141 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   004962 -05055 -00391 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004847 000754 003261 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   004635 -03382 001526 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   004363 -03455 -00240 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
004135 000672 002309 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   004255 -02601 001031 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   003730 -02499 -00154 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
003578 000623 001323 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   003929 -01660 000670 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   003266 -01840 000009 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
003093 000216 000733 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   003534 -00839 000489 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   003014 -00699 000123 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
002656 000000 -00010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   002710 -00002 -00012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   002439 000002 000022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004394 006093 002658 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008910 -00999 007874 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005542 -06506 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005642 -04317 -02091 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004568 -01053 -04721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003192 004653 -02671 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z002643 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004394 006093 002658 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008910 -00999 007874 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005542 -06506 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005642 -04317 -02091 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004568 -01053 -04721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003192 004653 -02671 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z002643 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004394 006093 002658 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008910 -00999 007874 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005542 -06506 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005642 -04317 -02091 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004568 -01053 -04721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003192 004653 -02671 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z002643 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004913 006198 005155 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008801 -02362 008712 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005635 -05765 000821 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005427 -03941 -03107 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003563 000587 -04624 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003877 005854 -01848 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z002613 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009696 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006439 003249 006524 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006943 -04480 005717 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005711 -05245 -00106 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005371 -03186 -04097 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003290 001907 -04258 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004493 006995 -00732 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z002658 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007620 001104 007693 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005795 -06285 004028 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005734 -04713 -01182 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005264 -02359 -04660 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003045 003389 -03558 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004445 006405 001200 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002602 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009706 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002456 000008 000055 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008441 000079 000170 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002897 000160 000247 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009037 000000 000046 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003629 000345 000259 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009710 -00020 000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004372 000235 000341 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002635 000010 000026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005469 000182 000396 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002935 000120 000092 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006512 000265 000245 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   003195 000174 000209 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007551 000278 000233 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003583 000277 000208 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008642 000120 000102 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003938 000410 000227 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009720 -00012 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004348 000336 000285 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002414 000010 000046 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004743 000291 000362 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002815 000160 000235 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005347 000287 000376 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003613 000365 000206 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005820 000276 000311 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004389 000243 000294 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006336 000297 000266 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005404 000208 000354 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006818 000279 000302 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006519 000277 000199 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007322 000306 000284 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007564 000285 000192 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   007862 000213 000262 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008661 000127 000086 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008435 000046 000266 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009723 -00016 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009024 000006 000039 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002399 000020 000048 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009713 -00007 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002800 000171 000243 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002500 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003597 000384 000215 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009723 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004404 000254 000302 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004334 005968 002824 1000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005412 000217 000359 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005681 -04588 -01533 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006477 000300 000204 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008880 -00959 008090 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007544 000288 000210 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004576 -01057 -04697 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008648 000142 000088 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005489 -06701 002727 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009715 -00014 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003208 004729 -02759 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002396 000000 000065 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002824 000157 000245 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004334 005968 002824 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003623 000331 000234 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008880 -00959 008090 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004413 000243 000293 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005489 -06701 002727 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005423 000203 000379 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005681 -04588 -01533 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006541 000261 000228 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004576 -01057 -04697 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007532 000284 000221 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003208 004729 -02759 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008664 000118 000104 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002500 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009718 -00011 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009723 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002624 000002 -00013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002965 000102 000083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002456 000008 000055 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
003232 000166 000194 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009720 -00012 -00013 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003569 000259 000199 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003966 000386 000213 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002414 000010 000046 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004375 000330 000257 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009723 -00016 000001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004749 000278 000336 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005344 000305 000364 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002399 000020 000048 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005844 000259 000314 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009715 -00014 -00005 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006377 000293 000244 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
006873 000261 000299 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002396 000000 000065 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007356 000296 000288 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009718 -00011 -00002 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
007872 000211 000229 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008403 000066 000231 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009027 000006 000032 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009715 000001 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002660 000006 000013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002977 000106 000089 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
003196 000176 000188 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003583 000264 000194 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003907 000415 000204 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004356 000354 000247 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004734 000293 000326 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005341 000309 000320 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005827 000277 000266 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006335 000313 000193 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
006812 000285 000253 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007348 000339 000228 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
007868 000223 000201 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008442 000058 000197 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009038 000005 000029 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009716 -00006 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002618 000011 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002926 000125 000094 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
003157 000186 000191 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003564 000290 000203 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003889 000434 000199 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004321 000346 000267 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004669 000315 000337 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005281 000321 000326 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005769 000282 000285 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006287 000317 000237 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006785 000307 000253 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007368 000328 000254 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
007896 000233 000187 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009717 -00072 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009706 -00068 000185 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009691 -00071 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009065 -00834 -00495 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009005 -00578 -00734 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008963 000353 -00493 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008594 -01223 -00985 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008495 -00994 -01370 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008166 000953 -01000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008003 -01797 -01373 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007501 -01232 -02387 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007321 001809 -01346 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007410 -02282 -01821 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006664 -01288 -03140 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006301 002540 -01844 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006917 -02799 -02080 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005832 -01404 -03823 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005207 003124 -02440 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006301 -03552 -02151 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005140 -01604 -04444 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004131 003961 -02809 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005806 -04193 -02367 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004712 -01849 -04836 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003642 004278 -02884 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005508 -04693 -02434 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004420 -01873 -05079 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003254 004497 -02650 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009173 000592 000660 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009650 -00490 001862 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009118 -00922 000452 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008483 000081 000259 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008704 000077 000227 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008652 000079 000266 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008182 -00848 -00210 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   007873 -00302 -00749 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007681 000675 -00654 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007727 -01303 -00578 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007249 -00581 -01439 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006942 001193 -01112 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007226 -02097 -01246 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006371 -00699 -02288 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006143 002011 -01593 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006800 -02556 -01490 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005759 -01002 -02866 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005265 002767 -02075 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006293 -03247 -01661 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005151 -01339 -03487 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004430 003507 -02581 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005969 -04124 -01855 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004802 -01599 -03886 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003755 004115 -02685 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005412 -04970 -02209 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004399 -01859 -04857 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003225 004088 -02644 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008638 001251 000983 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009504 -00550 002939 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008724 -01377 000632 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007848 000864 000786 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008586 000035 001509 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008117 -00803 000557 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007428 000296 000329 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007602 000284 000295 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007495 000294 000339 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007052 -00467 -00151 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   006887 -00117 -00578 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006672 000853 -00531 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006696 -01382 -00623 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006216 -00437 -01444 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005881 001420 -01031 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006237 -01962 -01185 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005475 -00710 -02180 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   005085 002006 -01339 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005807 -02573 -01411 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005026 -01018 -02657 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004412 002517 -01795 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005539 -03497 -01691 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004677 -01281 -03116 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003759 003107 -02199 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005288 -05328 -01994 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   004260 -01694 -03867 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003098 003756 -02489 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007990 002082 001392 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009337 -00469 003716 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008122 -02121 001025 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007386 001504 001284 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008578 -00119 002765 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007737 -01563 000969 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006915 000989 000764 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007629 000033 001412 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007054 -00743 000483 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006459 000319 000280 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006572 000278 000249 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006505 000317 000348 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006065 -00321 -00087 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005874 000067 -00460 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005659 000880 -00361 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005745 -01297 -00767 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005198 -00352 -01525 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004850 001467 -00936 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005370 -02043 -01095 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004747 -00740 -02137 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004163 001859 -01456 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004994 -02777 -01455 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004479 -01120 -02619 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003593 002451 -01894 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
004937 -04847 -01754 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   004099 -01439 -03101 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003039 002946 -02235 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007390 002881 002004 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009233 -00455 004544 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007447 -02854 000901 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006899 002165 001626 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008526 -00111 003502 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007192 -02588 000818 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006395 001613 001193 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007525 000015 002449 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006667 -01661 000771 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005944 001066 000673 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006562 000122 001328 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006048 -00624 000496 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005457 000275 000372 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005536 000260 000373 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005446 000256 000490 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005146 -00318 -00060 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004957 000009 -00426 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004640 000826 -00321 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004820 -01401 -00726 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004399 -00546 -01353 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003907 001369 -01034 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004652 -02198 -01009 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004136 -01007 -02010 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003378 001854 -01546 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004363 -03293 -01266 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003800 -01315 -02538 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003017 002307 -01941 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006553 004252 002325 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009170 -00491 005388 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006785 -03762 001133 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006298 003189 001975 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008485 -00180 004576 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006821 -03366 001097 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005883 002272 001501 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007527 -00079 003427 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006155 -02557 000675 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005468 001771 001058 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006546 000058 002287 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005670 -01696 000681 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005047 001063 000525 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005512 000174 001236 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005026 -00511 000492 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004589 000284 000245 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004588 000318 000265 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004331 000314 000335 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004332 -00386 -00089 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004126 -00020 -00544 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003693 000806 -00372 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004021 -01519 -00622 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003639 -00648 -01479 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   003271 001290 -01053 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003870 -02378 -00962 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003503 -01227 -02076 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002874 001784 -01651 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005841 005466 002900 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009068 -00422 006034 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006168 -04744 001294 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005689 004086 002251 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008415 -00128 005401 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006425 -04113 001213 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005316 003242 001604 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007504 -00045 004234 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005719 -03291 000896 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004891 002662 001175 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006496 000107 003118 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005243 -02524 000697 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004565 001830 000777 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005580 000185 002049 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004819 -01614 000599 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004203 001278 000402 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004690 000316 001153 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004137 -00487 000488 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003875 000413 000103 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003897 000459 000127 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003563 000464 000181 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003779 -00508 -00187 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003614 -00084 -00728 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   003179 000860 -00655 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003518 -01761 -00645 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   003218 -00915 -01530 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002803 001319 -01284 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
005121 006792 003089 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008993 -00412 007046 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005687 -05633 001734 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004962 005317 002488 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008386 -00089 007073 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005915 -05218 001644 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004624 004335 001971 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007494 -00023 005452 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005388 -04063 001098 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
004310 003688 001430 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006542 000077 003890 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005014 -03391 000901 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
004044 002906 000974 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005599 000238 002896 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004510 -02638 000638 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003793 002133 000575 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004702 000254 001934 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003889 -01814 000454 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003535 001382 000129 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003890 000320 000861 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003500 -00588 000302 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
003136 000248 000065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   003250 000288 000068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002870 000270 000124 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
003303 -00621 -00234 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   003199 -00355 -00733 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   002711 000711 -00786 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004575 006397 002883 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008962 -00423 007864 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005447 -06180 002028 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004329 006036 002595 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008635 000047 008692 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005257 -06635 002283 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003994 005525 002362 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007417 000060 007389 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005183 -06843 002342 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003799 004777 001805 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006385 000073 005488 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004875 -05370 001747 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003598 003963 001150 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005634 000154 004010 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004341 -03883 000836 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
003400 003222 000701 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004785 000200 002846 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003903 -02779 000567 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
003143 002187 000287 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003963 000191 001724 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003428 -01840 000235 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002956 001150 000007 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   003351 000133 000772 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   003168 -00919 000267 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
002696 000026 -00188 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   002748 000030 -00207 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   002478 000075 -00164 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009707	-00071	000226	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0081	J01 $	009689	-00066	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0405	J10 $	009697	-00077	000225	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	J19 $
008984	-00868	-00662	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	%0082	J02 $	008879	-00471	-00813	0906	0875	1000	0093	0125	0000	0000	%0406	J11 $	009066	000666	-00270	1000	0875	0968	0000	0125	0031	0000	%0730	J20 $
008500	-01249	-01242	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	%0083	J03 $	008276	-00587	-01434	0812	0750	1000	0187	0250	0000	0000	%0407	J12 $	008391	001465	-00621	1000	0750	0937	0000	0250	0062	0000	%0731	J21 $
007946	-01753	-01744	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	%0084	J04 $	007177	-00613	-02427	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	%0408	J13 $	007768	002279	-00784	1000	0625	0906	0000	0375	0093	0000	%0732	J22 $
007355	-02119	-02531	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	%0085	J05 $	006191	-00416	-03131	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	%0409	J14 $	006888	003031	-01187	1000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	%0733	J23 $
006788	-02642	-02923	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	%0086	J06 $	005179	-00145	-03791	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	%0410	J15 $	005956	003928	-01561	1000	0375	0843	0000	0625	0156	0000	%0734	J24 $
006101	-03309	-03302	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	%0087	J07 $	004365	-00015	-04334	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	%0411	J16 $	005162	004781	-01727	1000	0250	0812	0000	0750	0187	0000	%0735	J25 $
005555	-03979	-03608	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	%0088	J08 $	003802	-00180	-04763	0343	0125	1000	0656	0875	0000	0000	%0412	J17 $	004436	005558	-01776	1000	0125	0781	0000	0875	0218	0000	%0736	J26 $
005275	-04539	-03465	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0089	J09 $	003449	-00105	-04939	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0413	J18 $	003994	005814	-01674	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0737	J27 $
009207	000383	001187	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	%0090	K01 $	009576	-00564	001588	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	%0414	K10 $	009087	-00887	000023	0875	1000	0906	0125	0000	0093	0000	%0738	K19 $
008434	000095	000226	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0091	K02 $	008634	000084	000238	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0415	K11 $	008603	000080	000240	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	K20 $
008131	-00785	-00536	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	%0092	K03 $	007653	-00092	-00797	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	%0416	K12 $	007762	000925	-00513	0875	0750	0843	0125	0250	0156	0000	%0740	K21 $
007671	-01380	-01151	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	%0093	K04 $	006894	-00034	-01573	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	%0417	K13 $	007146	001656	-00778	0875	0625	0812	0125	0375	0187	0000	%0741	K22 $
007189	-02094	-01815	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	%0094	K05 $	006061	-00221	-02414	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	%0418	K14 $	006491	002475	-01029	0875	0500	0781	0125	0500	0218	0000	%0742	K23 $
006690	-02605	-02191	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0095	K06 $	005285	-00189	-03083	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0419	K15 $	005663	003373	-01266	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0743	K24 $
006160	-03032	-02615	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	%0096	K07 $	004732	-00316	-03731	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	%0420	K16 $	004948	004265	-01443	0875	0250	0718	0125	0750	0281	0000	%0744	K25 $
005777	-03833	-02756	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	%0097	K08 $	004322	-00610	-04282	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	%0421	K17 $	004283	005081	-01552	0875	0125	0687	0125	0875	0312	0000	%0745	K26 $
005264	-04706	-03161	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	%0098	K09 $	003621	-00249	-04922	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	%0422	K18 $	003713	005351	-01613	0875	0000	0656	0125	1000	0343	0000	%0746	K27 $
008768	000858	001744	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	%0099	L01 $	009449	-00876	002793	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	%0423	L10 $	008636	-01377	000162	0750	1000	0812	0250	0000	0187	0000	%0747	L19 $
007910	000748	001147	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	%0100	L02 $	008504	-00133	001340	0843	0875	0750	0156	0125	0250	0000	%0424	L11 $	008162	-00756	000388	0750	0875	0781	0250	0125	0218	0000	%0748	L20 $
007434	000302	000319	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0101	L03 $	007582	000287	000298	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0425	L12 $	007543	000298	000349	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	L21 $
007042	-00573	-00397	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	%0102	L04 $	006739	000139	-00634	0656	0625	0750	0343	0375	0250	0000	%0426	L13 $	006833	001042	-00263	0750	0625	0718	0250	0375	0281	0000	%0750	L22 $
006689	-01367	-01023	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	%0103	L05 $	005972	000062	-01515	0562	0500	0750	0437	0500	0250	0000	%0427	L14 $	006153	001866	-00641	0750	0500	0687	0250	0500	0312	0000	%0751	L23 $
006257	-01959	-01573	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	%0104	L06 $	005230	-00190	-02238	0468	0375	0750	0531	0625	0250	0000	%0428	L15 $	005520	002591	-00816	0750	0375	0656	0250	0625	0343	0000	%0752	L24 $
005764	-02458	-02058	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	%0105	L07 $	004794	-00385	-02681	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0429	L16 $	004819	003400	-01134	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0753	L25 $
005505	-03410	-02227	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	%0106	L08 $	004418	-00575	-03205	0281	0125	0750	0718	0875	0250	0000	%0430	L17 $	004155	004169	-01307	0750	0125	0593	0250	0875	0406	0000	%0754	L26 $
005287	-04971	-02720	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	%0107	L09 $	003856	-00690	-04302	0187	0000	0750	0812	1000	0250	0000	%0431	L18 $	003571	004832	-01526	0750	0000	0562	0250	1000	0437	0000	%0755	L27 $
008162	001525	002593	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	%0108	M01 $	009189	-01095	003622	0906	1000	0625	0093	0000	0375	0000	%0432	M10 $	008111	-02048	000495	0625	1000	0718	0375	0000	0281	0000	%0756	M19 $
007500	001182	002011	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	%0109	M02 $	008408	-00608	002565	0812	0875	0625	0187	0125	0375	0000	%0433	M11 $	007759	-01531	000634	0625	0875	0687	0375	0125	0312	0000	%0757	M20 $
006986	000812	001125	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	%0110	M03 $	007453	-00119	001138	0718	0750	0625	0281	0250	0375	0000	%0434	M12 $	007035	-00715	000386	0625	0750	0656	0375	0250	0343	0000	%0758	M21 $
006459	000300	000325	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0111	M04 $	006566	000278	000264	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0435	M13 $	006487	000314	000347	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	M22 $
006044	-00359	-00244	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	%0112	M05 $	005787	000217	-00540	0531	0500	0625	0468	0500	0375	0000	%0436	M14 $	005772	001047	-00067	0625	0500	0593	0375	0500	0406	0000	%0760	M23 $
005757	-01284	-00913	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	%0113	M06 $	005040	-00002	-01569	0437	0375	0625	0562	0625	0375	0000	%0437	M15 $	005114	001817	-00562	0625	0375	0562	0375	0625	0437	0000	%0761	M24 $
005318	-01980	-01626	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	%0114	M07 $	004576	-00338	-02142	0343	0250	0625	0656	0750	0375	0000	%0438	M16 $	004469	002633	-00868	0625	0250	0531	0375	0750	0468	0000	%0762	M25 $
005016	-02532	-01937	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0115	M08 $	004246	-00555	-02650	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0439	M17 $	003880	003360	-01209	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0763	M26 $
004969	-04556	-02378	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	%0116	M09 $	003828	-00717	-03292	0156	0000	0625	0843	1000	0375	0000	%0440	M18 $	003314	004071	-01362	0625	0000	0468	0375	1000	0531	0000	%0764	M27 $
007472	002516	003109	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	%0117	N01 $	009084	-01304	004413	0875	1000	0500	0125	0000	0500	0000	%0441	N10 $	007467	-02723	000364	0500	1000	0625	0500	0000	0375	0000	%0765	N19 $
006958	001873	002318	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	%0118	N02 $	008340	-00894	003303	0781	0875	0500	0218	0125	0500	0000	%0442	N11 $	007233	-02494	000436	0500	0875	0593	0500	0125	0406	0000	%0766	N20 $
006467	001365	001742	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	%0119	N03 $	007370	-00467	002190	0687	0750	0500	0312	0250	0500	0000	%0443	N12 $	006626	-01650	000409	0500	0750	0562	0500	0250	0437	0000	%0767	N21 $
005996	000903	001022	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	%0120	N04 $	006408	-00060	001009	0593	0625	0500	0406	0375	0500	0000	%0444	N13 $	006024	-00563	000392	0500	0625	0531	0500	0375	0468	0000	%0768	N22 $
005449	000259	000374	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0121	N05 $	005523	000263	000363	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0445	N14 $	005422	000273	000476	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	N23 $
005192	-00386	-00303	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	%0122	N06 $	004924	000175	-00592	0406	0375	0500	0593	0625	0500	0000	%0446	N15 $	004719	001025	-00148	0500	0375	0468	0500	0625	0531	0000	%0770	N24 $
004792	-01402	-01084	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	%0123	N07 $	004219	-00216	-01496	0312	0250	0500	0687	0750	0500	0000	%0447	N16 $	004030	001849	-00704	0500	0250	0437	0500	0750	0562	0000	%0771	N25 $
004666	-02031	-01530	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	%0124	N08 $	003902	-00529	-02165	0218	0125	0500	0781	0875	0500	0000	%0448	N17 $	003512	002691	-01034	0500	0125	0406	0500	0875	0593	0000	%0772	N26 $
004307	-03208	-01710	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0125	N09 $	003615	-00723	-02793	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0449	N18 $	003126	003312	-01224	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0773	N27 $
006769	003618	003883	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	%0126	O01 $	009016	-01396	005134	0843	1000	0375	0156	0000	0625	0000	%0450	O10 $	006818	-03562	000302	0375	1000	0531	0625	0000	0468	0000	%0774	O19 $
006467	002591	002867	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	%0127	O02 $	008224	-01077	004056	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0451	O11 $	006819	-03262	000434	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0775	O20 $
006003	002067	002138	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	%0128	O03 $	007286	-00701	002941	0656	0750	0375	0343	0250	0625	0000	%0452	O12 $	006164	-02400	000323	0375	0750	0468	0625	0250	0531	0000	%0776	O21 $
005487	001622	001434	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	%0129	O04 $	006363	-00402	002031	0562	0625	0375	0437	0375	0625	0000	%0453	O13 $	005647	-01636	000390	0375	0625	0437	0625	0375	0562	0000	%0777	O22 $
005073	000950	000851	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	%0130	O05 $	005435	-00046	001005	0468	0500	0375	0531	0500	0625	0000	%0454	O14 $	005118	-00540	000420	0375	0500	0406	0625	0500	0593	0000	%0778	O23 $
004577	000312	000223	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0131	O06 $	004546	000322	000261	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0455	O15 $	004337	000323	000317	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	O24 $
004334	-00438	-00210	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	%0132	O07 $	004046	000163	-00556	0281	0250	0375	0718	0750	0625	0000	%0456	O16 $	003793	001058	-00146	0375	0250	0343	0625	0750	0656	0000	%0780	O25 $
004147	-01552	-01051	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	%0133	O08 $	003414	-00262	-01623	0187	0125	0375	0812	0875	0625	0000	%0457	O17 $	003305	001898	-00722	0375	0125	0312	0625	0875	0687	0000	%0781	O26 $
003957	-02250	-01314	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	%0134	O09 $	003319	-00651	-02223	0093	0000	0375	0906	1000	0625	0000	%0458	O18 $	002899	002773	-01147	0375	0000	0281	0625	1000	0718	0000	%0782	O27 $
006239	004477	004804	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	%0135	P01 $	008843	-01473	005630	0812	1000	0250	0187	0000	0750	0000	%0459	P10 $	006220	-04461	000410	0250	1000	0437	0750	0000	0562	0000	%0783	P19 $
005937	003575	003380	0875	0406	0250	0125	0593	0750	0000	%0136	P02 $	008146	-01119	004705	0718	0875	0250	0281	0125	0750	0000	%0460	P11 $	006444	-04107	000582	0250	0875	0406	0750	0125	0593	0000	%0784	P20 $
005527	002908	002493	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0137	P03 $	007297	-00919	003755	0625	0750	0250	0375	0250	0750	0000	%0461	P12 $	005744	-03101	000341	0250	0750	0375	0750	0250	0625	0000	%0785	P21 $
005128	002239	001854	0625	0343	0250	0375	0656	0750	0000	%0138	P04 $	006329	-00667	002746	0531	0625	0250	0468	0375	0750	0000	%0462	P13 $	005288	-02419	000348	0250	0625	0343	0750	0375	0656	0000	%0786	P22 $
004694	001598	001216	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	%0139	P05 $	005464	-00290	001784	0437	0500	0250	0562	0500	0750	0000	%0463	P14 $	004777	-01572	000299	0250	0500	0312	0750	0500	0687	0000	%0787	P23 $
004307	001123	000641	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	%0140	P06 $	004618	-00004	001043	0343	0375	0250	0656	0625	0750	0000	%0464	P15 $	004187	-00481	000331	0250	0375	0281	0750	0625	0718	0000	%0788	P24 $
003881	000411	000107	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0141	P07 $	003918	000463	000114	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0465	P16 $	003564	000470	000170	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	P25 $
003886	-00553	-00347	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	%0142	P08 $	003623	000149	-00835	0156	0125	0250	0843	0875	0750	0000	%0466	P17 $	003312	001176	-00433	0250	0125	0218	0750	0875	0781	0000	%0790	P26 $
003580	-01756	-00913	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	%0143	P09 $	003138	-00382	-01693	0062	0000	0250	0937	1000	0750	0000	%0467	P18 $	002914	001961	-00950	0250	0000	0187	0750	1000	0812	0000	%0791	P27 $
005705	005472	005356	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	%0144	Q01 $	008770	-01646	007095	0781	1000	0125	0218	0000	0875	0000	%0468	Q10 $	005805	-05199	000577	0125	1000	0343	0875	0000	0656	0000	%0792	Q19 $
005343	004612	004209	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	%0145	Q02 $	008094	-01263	005975	0687	0875	0125	0312	0125	0875	0000	%0469	Q11 $	005936	-05006	000641	0125	0875	0312	0875	0125	0687	0000	%0793	Q20 $
004972	003686	002956	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	%0146	Q03 $	007201	-01081	004638	0593	0750	0125	0406	0250	0875	0000	%0470	Q12 $	005420	-03983	000509	0125	0750	0281	0875	0250	0718	0000	%0794	Q21 $
004600	003142	002263	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0147	Q04 $	006241	-00769	003542	0500	0625	0125	0500	0375	0875	0000	%0471	Q13 $	004933	-03306	000353	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	%0795	Q22 $
004236	002488	001639	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	%0148	Q05 $	005445	-00471	002631	0406	0500	0125	0593	0500	0875	0000	%0472	Q14 $	004556	-02544	000325	0125	0500	0218	0875	0500	0781	0000	%0796	Q23 $
003890	001859	000973	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	%0149	Q06 $	004571	-00300	001674	0312	0375	0125	0687	0625	0875	0000	%0473	Q15 $	003847	-01784	000142	0125	0375	0187	0875	0625	0812	0000	%0797	Q24 $
003523	001173	000514	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	%0150	Q07 $	003845	-00017	000672	0218	0250	0125	0781	0750	0875	0000	%0474	Q16 $	003438	-00559	000199	0125	0250	0156	0875	0750	0843	0000	%0798	Q25 $
003150	000233	000057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0151	Q08 $	003271	000270	000082	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0475	Q17 $	002894	000266	000132	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	Q26 $
003317	-00717	-00447	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	%0152	Q09 $	003074	-00067	-00881	0031	0000	0125	0968	1000	0875	0000	%0476	Q18 $	002775	001017	-00534	0125	0000	0093	0875	1000	0906	0000	%0800	Q27 $
005111	006616	005363	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0153	R01 $	008831	-01776	008606	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0477	R10 $	005531	-05640	000474	0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000	%0801	R19 $
004725	005981	004715	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	%0154	R02 $	007941	-01456	007687	0656	0875	0000	0343	0125	1000	0000	%0478	R11 $	005347	-06108	000773	0000	0875	0218	1000	0125	0781	0000	%0802	R20 $
004336	005204	003731	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	%0155	R03 $	006889	-01139	006252	0562	0750	0000	0437	0250	1000	0000	%0479	R12 $	005198	-06533	001064	0000	0750	0187	1000	0250	0812	0000	%0803	R21 $
004075	004204	002591	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	%0156	R04 $	006182	-00990	004625	0468	0625	0000	0531	0375	1000	0000	%0480	R13 $	004871	-05658	001013	0000	0625	0156	1000	0375	0843	0000	%0804	R22 $
003829	003311	001887	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0157	R05 $	005447	-00689	003520	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0481	R14 $	004355	-03779	000375	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0805	R23 $
003607	002703	001331	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	%0158	R06 $	004630	-00602	002447	0281	0375	0000	0718	0625	1000	0000	%0482	R15 $	003830	-02695	000207	0000	0375	0093	1000	0625	0906	0000	%0806	R24 $
003203	001939	000710	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	%0159	R07 $	003849	-00321	001359	0187	0250	0000	0812	0750	1000	0000	%0483	R16 $	003343	-01797	000000	0000	0250	0062	1000	0750	0937	0000	%0807	R25 $
002904	001036	000299	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	%0160	R08 $	003265	-00143	000659	0093	0125	0000	0906	0875	1000	0000	%0484	R17 $	003128	-00794	000131	0000	0125	0031	1000	0875	0968	0000	%0808	R26 $
002669	000034	-00186	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0161	R09 $	002733	000042	-00199	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0485	R18 $	002433	000085	-00145	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	R27 $

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

| | | |

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009714 -00072 000215 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   009705 -00071 000191 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   009702 -00075 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
009028 -00684 -00727 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   008905 000142 -00592 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   009218 000691 000117 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
008501 -01051 -01337 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   008058 000476 -01272 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   008643 001482 000169 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
007873 -01367 -02092 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   007004 000950 -01927 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   008079 002258 000320 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
007220 -01743 -02799 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005875 001326 -02660 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   007418 003220 000519 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
006576 -02007 -03475 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   004863 001870 -03194 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   006608 004435 000994 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
005963 -02335 -04107 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   003909 002544 -03571 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   005771 005851 001236 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
005257 -02701 -04753 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   003433 002872 -03657 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   005038 007109 001554 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
005097 -03258 -05032 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   003042 003066 -03672 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   004622 006618 001467 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
009499 -00143 001525 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   009198 -00916 000790 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   009071 -00813 -00386 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
008518 000075 000242 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   008679 000078 000210 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   008661 000083 000268 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
007879 -00461 -00759 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   007642 000427 -00691 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   007882 001014 000399 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
007301 -00784 -01353 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   006908 000761 -01396 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   007445 001704 000544 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
006683 -01296 -02156 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   006014 001262 -02143 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   006907 002499 000747 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
006187 -01597 -02662 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   005052 001979 -02858 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   006245 003501 000924 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
005512 -01874 -03262 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   004183 002471 -03410 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   005586 004411 001170 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
005082 -02249 -03666 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003533 002841 -03611 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004835 005621 001323 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004830 -03320 -04507 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   002990 003027 -03627 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   004314 005986 001242 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
009260 -00091 002679 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   008870 -01392 001461 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   008566 -01278 -00671 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
008377 000168 001392 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   008239 -00608 000739 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   008178 -00731 000001 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
007506 000285 000316 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   007604 000300 000281 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   007559 000317 000340 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
006883 -00245 -00558 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   006709 000592 -00655 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   006967 001123 000411 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
006403 -00760 -01324 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005944 000933 -01201 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   006434 001821 000573 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005818 -01221 -01981 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   005210 001200 -01797 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   005843 002549 000739 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
005310 -01553 -02564 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   004580 001416 -02394 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   005151 003385 000855 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004884 -01964 -03053 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003962 001915 -02973 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   004491 004479 000997 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
004510 -02556 -03665 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   003164 002571 -03626 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003891 005254 001020 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
008927 000256 003329 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   008326 -02004 001609 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   008012 -01817 -00971 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
008175 000329 002566 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   007872 -01461 001225 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   007680 -01350 -00283 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
007336 000326 001241 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   007263 -00650 000604 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   007095 -00588 000039 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
006517 000296 000266 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   006607 000282 000251 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   006500 000310 000328 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
005949 -00109 -00357 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   005740 000622 -00634 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005923 001174 000458 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
005459 -00763 -01362 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   005121 000845 -01183 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   005399 001954 000480 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
005039 -01242 -01973 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   004476 001093 -01892 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   004759 002696 000623 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
004681 -01727 -02411 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   003952 001357 -02520 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   004146 003570 000751 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
004344 -02193 -02884 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   003395 001885 -03113 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003622 004383 000757 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
008718 000419 004075 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   007699 -02670 001473 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   007407 -02381 -01390 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
007892 000515 003032 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   007428 -02209 001220 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   007291 -02207 -00541 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
007124 000503 002185 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   006882 -01395 001010 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   006689 -01446 -00378 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
006363 000491 001145 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   006250 -00471 000566 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   006074 -00428 000099 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005514 000268 000311 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005590 000273 000335 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   005480 000289 000437 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
005053 -00098 -00444 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004897 000554 -00665 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004895 001168 000350 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004636 -00890 -01293 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   004246 000761 -01325 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   004315 002045 000359 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
004334 -01366 -01928 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   003629 000996 -02122 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   003786 002898 000424 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
004182 -01952 -02331 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   003284 001302 -02633 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   003347 003848 000473 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
008530 000562 004935 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   007186 -03294 001855 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   006828 -03135 -01419 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
007718 000590 003918 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   006955 -03003 001592 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   006801 -02819 -00640 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
006969 000502 002997 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   006404 -02213 001159 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   006186 -02259 -00433 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
006134 000560 002024 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   005859 -01245 000874 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   005621 -01437 -00323 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
005300 000484 001067 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   005168 -00396 000583 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   004970 -00390 000072 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
004568 000272 000203 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004529 000329 000230 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   004302 000324 000302 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
004120 -00145 -00457 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   004017 000545 -00564 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003841 001347 000221 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003833 -01099 -01344 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   003493 000748 -01414 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   003448 002112 000149 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
003665 -01592 -01817 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002942 000808 -02261 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   003056 003103 000130 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
008274 000856 005744 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   006757 -03967 002223 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   006297 -03859 -01487 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
007523 000842 004563 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   006609 -03764 001951 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   006420 -03643 -00824 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
006725 000806 003633 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   005953 -02993 001416 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   005760 -02916 -00681 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
005978 000756 002735 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   005394 -02267 001012 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   005176 -02224 -00570 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
005184 000633 001753 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   004954 -01225 000770 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   004661 -01528 -00308 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004463 000507 000900 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   004264 -00326 000484 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   004053 -00409 000067 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
003802 000400 000115 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   003776 000434 000112 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   003492 000427 000178 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
003634 -00290 -00572 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   003445 000522 -00707 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   003150 001382 000029 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
003265 -01181 -01322 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002893 000588 -01656 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   002797 002261 -00208 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
007970 001270 006759 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   006236 -04896 003034 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   005874 -04514 -01470 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
007293 001231 006023 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   006154 -04848 002671 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   005927 -04563 -01055 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
006504 001138 004386 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   005572 -03630 001774 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   005513 -03959 -00833 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
005798 001023 003383 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   005151 -03077 001432 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   004889 -03123 -00834 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004997 000897 002392 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   004589 -02295 000891 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   004395 -02455 -00533 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
004334 000806 001526 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   004260 -01276 000667 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   003786 -01675 -00222 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003773 000558 000731 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003757 -00481 000383 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003455 -00549 -00005 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
003138 000240 000068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   003151 000264 000080 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   002924 000243 000155 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
003070 -00541 -00680 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002912 000352 -00890 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   002721 001227 -00164 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
007709 001698 007698 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   005719 -05821 003618 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   005613 -04916 -01511 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
006974 001698 006975 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   005739 -05760 003398 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   005439 -05388 -01173 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
006047 001813 005984 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   005315 -05186 002723 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   005257 -05796 -00986 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
005497 001428 004497 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   004921 -03947 001827 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   004851 -05129 -00759 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004897 001124 003208 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   004585 -03152 001246 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   004285 -03466 -00551 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
004175 000973 002228 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   004213 -02428 000776 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   003672 -02481 -00441 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
003607 000839 001219 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   003901 -01536 000454 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   003224 -01790 -00261 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
003106 000356 000586 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   003521 -00744 000304 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   002998 -00642 -00085 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
002654 000042 -00196 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   002708 000040 -00194 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   002437 000054 -00174 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)           %nr.  pos $
%z004575 006397 002883 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008962 -00423 007864 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005447 -06180 002028 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005508 -04693 -02434 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004420 -01873 -05079 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003254 004497 -02650 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z002641 000044 -00186 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009705 -00070 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004575 006397 002883 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008962 -00423 007864 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005447 -06180 002028 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005508 -04693 -02434 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004420 -01873 -05079 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003254 004497 -02650 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z002641 000044 -00186 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009705 -00070 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004575 006397 002883 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008962 -00423 007864 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005447 -06180 002028 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005508 -04693 -02434 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004420 -01873 -05079 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003254 004497 -02650 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z002641 000044 -00186 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009705 -00070 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005111 006616 005363 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008831 -01776 008606 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005531 -05640 000474 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005275 -04539 -03465 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003449 -00105 -04939 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003994 005814 -01674 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z002611 000054 -00177 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009698 -00071 000215 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006567 003802 006589 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006910 -03950 005430 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005600 -05270 -00448 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005204 -04002 -04482 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003220 001375 -04500 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004663 007034 -00436 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z002655 000036 -00188 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009710 -00071 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007709 001698 007698 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005719 -05821 003618 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005613 -04916 -01511 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005097 -03258 -05032 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003042 003066 -03672 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004622 006618 001467 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002600 000045 -00188 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009707 -00073 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
002455 000049 -00141 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008445 000067 000294 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002902 000223 000084 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009038 -00042 000199 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003639 000414 000142 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009711 -00074 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004380 000301 000258 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002633 000044 -00160 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005478 000241 000368 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002937 000162 -00072 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006521 000296 000275 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   003200 000229 000062 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007560 000297 000318 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003590 000335 000085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008646 000098 000238 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003948 000474 000129 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009721 -00071 000174 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004358 000400 000205 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002413 000050 -00153 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004753 000359 000301 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002820 000222 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005357 000351 000347 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003622 000427 000089 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005830 000325 000306 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004397 000303 000212 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006345 000336 000289 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005412 000264 000325 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006828 000316 000349 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006527 000302 000230 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007332 000337 000358 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007573 000299 000279 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   007871 000229 000360 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008666 000103 000224 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008441 000046 000388 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009723 -00073 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009025 -00038 000191 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002398 000061 -00151 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009714 -00064 000190 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002806 000235 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002498 000034 -00196 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003606 000449 000098 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009724 -00056 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004413 000315 000222 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004513 006276 003035 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005421 000274 000330 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005554 -04858 -01875 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006485 000328 000234 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008935 -00368 008070 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007553 000305 000295 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004429 -01880 -05055 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008653 000119 000225 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005394 -06348 002299 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009716 -00072 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003270 004554 -02740 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002395 000042 -00134 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002829 000220 000078 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004513 006276 003035 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003632 000395 000116 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008935 -00368 008070 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004421 000302 000213 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005394 -06348 002299 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005432 000261 000350 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005554 -04858 -01875 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006549 000290 000260 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004429 -01880 -05055 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007541 000303 000305 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003270 004554 -02740 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008669 000096 000242 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002498 000034 -00196 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009719 -00069 000185 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009724 -00056 000188 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002621 000032 -00203 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002967 000141 -00081 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002538 000041 -00172 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
003237 000218 000049 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009719 -00064 000175 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003575 000315 000075 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003976 000446 000115 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002535 000045 -00163 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004385 000390 000179 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009720 -00068 000185 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004759 000342 000276 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005355 000368 000336 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002507 000053 -00161 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005853 000307 000309 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009713 -00073 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006386 000328 000269 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
006883 000297 000348 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002514 000043 -00147 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007366 000327 000363 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009716 -00066 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
007880 000222 000328 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008408 000062 000353 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009028 -00038 000184 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009716 -00056 000177 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002658 000039 -00173 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002979 000147 -00073 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
003200 000228 000041 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003589 000318 000072 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003917 000477 000105 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004365 000413 000169 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004744 000357 000265 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005351 000366 000291 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005836 000319 000261 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006344 000342 000216 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
006821 000315 000300 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007358 000364 000305 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
007876 000230 000301 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008447 000049 000320 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009040 -00040 000182 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009717 -00064 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002617 000045 -00171 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002928 000167 -00071 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
003162 000239 000043 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003571 000347 000081 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003900 000496 000100 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004330 000408 000187 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004679 000382 000273 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005291 000380 000294 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005778 000328 000277 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006297 000353 000257 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006794 000339 000299 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007378 000356 000332 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
007904 000239 000288 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009717 -00001 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009706 000002 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009691 000000 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009065 -00774 -00654 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009005 -00519 -00890 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008963 000412 -00647 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008594 -01171 -01119 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008495 -00943 -01498 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008166 000999 -01111 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008003 -01754 -01475 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007501 -01197 -02462 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007321 001841 -01411 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007410 -02249 -01891 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006664 -01267 -03170 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006301 002555 -01854 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006917 -02774 -02124 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005832 -01397 -03808 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005207 003121 -02392 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006301 -03537 -02161 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005140 -01608 -04392 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004131 003941 -02703 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005806 -04186 -02351 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004712 -01859 -04761 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003642 004250 -02751 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005508 -04691 -02402 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004420 -01888 -04988 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003254 004463 -02496 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009173 000654 000495 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009650 -00421 001672 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009118 -00861 000290 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008483 000131 000131 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008704 000132 000087 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008652 000133 000129 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008182 -00803 -00322 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   007873 -00261 -00844 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007681 000713 -00739 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007727 -01264 -00665 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007249 -00550 -01500 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006942 001219 -01157 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007226 -02067 -01306 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006371 -00682 -02302 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006143 002024 -01595 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006800 -02533 -01527 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005759 -00996 -02847 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005265 002765 -02030 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006293 -03232 -01671 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005151 -01342 -03436 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004430 003491 -02490 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005969 -04114 -01847 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004802 -01608 -03816 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003755 004089 -02559 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005412 -04969 -02171 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004399 -01875 -04765 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   003225 004053 -02489 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008638 001304 000847 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009504 -00482 002756 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008724 -01323 000491 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007848 000904 000692 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008586 000087 001376 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008117 -00759 000449 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007428 000330 000258 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007602 000321 000215 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007495 000328 000265 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007052 -00440 -00202 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   006887 -00092 -00620 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006672 000874 -00562 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006696 -01361 -00654 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006216 -00424 -01450 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005881 001429 -01019 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006237 -01948 -01192 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005475 -00708 -02146 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   005085 002001 -01284 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005807 -02566 -01395 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005026 -01023 -02598 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004412 002501 -01704 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005539 -03494 -01661 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004677 -01292 -03039 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003759 003080 -02073 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005288 -05329 -01950 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   004260 -01712 -03768 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003098 003720 -02327 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007990 002125 001291 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009337 -00404 003542 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008122 -02076 000917 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007386 001537 001215 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008578 -00067 002632 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007737 -01525 000881 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006915 001014 000720 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007629 000070 001330 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007054 -00716 000432 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006459 000336 000261 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006572 000298 000224 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006505 000335 000326 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006065 -00309 -00085 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005874 000076 -00448 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005659 000885 -00337 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005745 -01291 -00747 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005198 -00354 -01476 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004850 001459 -00868 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005370 -02043 -01055 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004747 -00751 -02064 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   004163 001839 -01352 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
004994 -02783 -01395 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004479 -01134 -02531 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003593 002422 -01759 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
004937 -04854 -01691 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   004099 -01459 -02993 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003039 002908 -02070 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007390 002913 001935 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009233 -00392 004376 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007447 -02820 000829 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006899 002190 001583 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008526 -00060 003372 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007192 -02558 000759 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006395 001630 001177 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007525 000050 002372 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006667 -01640 000741 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005944 001075 000682 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006562 000141 001304 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006048 -00613 000500 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005457 000277 000407 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005536 000263 000403 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005446 000257 000526 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005146 -00321 -00008 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004957 000003 -00364 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004640 000815 -00242 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004820 -01410 -00656 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004399 -00562 -01261 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003907 001345 -00916 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004652 -02210 -00931 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004136 -01027 -01904 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003378 001822 -01399 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004363 -03309 -01172 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003800 -01341 -02414 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003017 002269 -01775 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006553 004272 002301 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009170 -00429 005223 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006785 -03739 001097 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006298 003204 001965 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008485 -00130 004448 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006821 -03342 001059 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005883 002280 001513 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007527 -00044 003351 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006155 -02544 000673 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005468 001772 001092 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   006546 000077 002263 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005670 -01691 000704 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005047 001058 000582 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005512 000176 001269 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005026 -00516 000551 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004589 000271 000327 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004588 000305 000346 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004331 000297 000431 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004332 -00403 000006 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004126 -00040 -00437 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003693 000778 -00242 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004021 -01541 -00510 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003639 -00676 -01346 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   003271 001256 -00900 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003870 -02402 -00841 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003503 -01257 -01936 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002874 001744 -01477 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005841 005474 002914 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009068 -00362 005875 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006168 -04731 001291 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005689 004091 002273 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008415 -00078 005277 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006425 -04096 001196 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005316 003241 001647 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007504 -00010 004159 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005719 -03285 000917 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004891 002654 001241 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   006496 000126 003098 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005243 -02526 000743 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004565 001817 000860 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005580 000189 002077 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004819 -01623 000668 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004203 001259 000505 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004690 000305 001229 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004137 -00507 000594 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003875 000389 000223 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003897 000435 000246 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003563 000435 000318 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003779 -00534 -00062 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003614 -00113 -00594 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   003179 000825 -00498 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003518 -01791 -00506 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   003218 -00950 -01374 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002803 001277 -01106 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
005121 006788 003142 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008993 -00353 006890 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005687 -05628 001757 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004962 005311 002549 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008386 -00040 006951 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005915 -05209 001654 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004624 004323 002051 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007494 000011 005378 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005388 -04063 001137 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
004310 003671 001527 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006542 000096 003866 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005014 -03397 000960 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
004044 002884 001085 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005599 000242 002923 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004510 -02652 000724 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003793 002108 000699 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004702 000243 002010 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003889 -01838 000573 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003535 001353 000267 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003890 000296 000981 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003500 -00618 000443 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
003136 000212 000225 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   003250 000253 000222 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002870 000230 000299 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
003303 -00654 -00083 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   003199 -00390 -00577 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   002711 000668 -00604 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004575 006384 002966 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008962 -00365 007711 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005447 -06178 002063 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004329 006019 002691 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008635 000101 008556 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005257 -06636 002329 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003994 005502 002476 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007417 000093 007319 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005183 -06846 002392 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003799 004751 001929 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006385 000090 005473 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004875 -05378 001813 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003598 003934 001285 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005634 000158 004035 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004341 -03900 000931 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
003400 003190 000847 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004785 000191 002917 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003903 -02803 000685 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
003143 002151 000446 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003963 000168 001839 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003428 -01872 000379 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002956 001111 000177 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   003351 000100 000920 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   003168 -00955 000425 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
002696 -00016 -00004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   002748 -00011 -00026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   002478 000028 000030 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009707 000000 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0081 J01 $   009689 000005 -00020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0405 J10 $   009697 -00005 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0729 J19 $
008984 -00809 -00838 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000   %0082 J02 $   008879 -00414 -00983 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000   %0406 J11 $   009066 000726 -00450 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000   %0730 J20 $
008500 -01199 -01391 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000   %0083 J03 $   008276 -00541 -01571 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000   %0407 J12 $   008391 001513 -00763 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000   %0731 J21 $
007946 -01712 -01862 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000   %0084 J04 $   007177 -00586 -02503 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000   %0408 J13 $   007768 002316 -00893 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000   %0732 J22 $
007355 -02089 -02616 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000   %0085 J05 $   006191 -00407 -03152 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000   %0409 J14 $   006888 003053 -01246 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000   %0733 J23 $
006788 -02622 -02977 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000   %0086 J06 $   005179 -00154 -03756 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000   %0410 J15 $   005956 003933 -01569 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000   %0734 J24 $
006101 -03301 -03318 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000   %0087 J07 $   004365 -00038 -04254 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000   %0411 J16 $   005162 004772 -01692 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000   %0735 J25 $
005555 -03981 -03594 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000   %0088 J08 $   003802 -00213 -04651 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000   %0412 J17 $   004436 005536 -01700 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000   %0736 J26 $
005275 -04546 -03435 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000   %0089 J09 $   003449 -00145 -04808 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000   %0413 J18 $   003994 005784 -01573 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000   %0737 J27 $
009207 000446 000999 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000   %0090 K01 $   009576 -00494 001379 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000   %0414 K10 $   009087 -00826 -00157 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000   %0738 K19 $
008434 000144 000081 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0091 K02 $   008634 000136 000081 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0415 K11 $   008603 000132 000085 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0739 K20 $
008131 -00741 -00665 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000   %0092 K03 $   007653 -00057 -00899 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000   %0416 K12 $   007762 000962 -00621 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000   %0740 K21 $
007671 -01345 -01254 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000   %0093 K04 $   006894 -00012 -01633 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000   %0417 K13 $   007146 001682 -00852 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000   %0741 K22 $
007189 -02067 -01891 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000   %0094 K05 $   006061 -00214 -02428 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000   %0418 K14 $   006491 002490 -01067 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000   %0742 K23 $
006690 -02587 -02239 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000   %0095 K06 $   005285 -00196 -03053 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000   %0419 K15 $   005663 003373 -01257 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000   %0743 K24 $
006160 -03023 -02634 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000   %0096 K07 $   004732 -00332 -03671 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000   %0420 K16 $   004948 004252 -01396 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000   %0744 K25 $
005777 -03831 -02754 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000   %0097 K08 $   004322 -00634 -04199 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000   %0421 K17 $   004283 005057 -01467 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000   %0745 K26 $
005264 -04713 -03131 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000   %0098 K09 $   003621 -00285 -04801 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000   %0422 K18 $   003713 005317 -01497 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000   %0746 K27 $
008768 000913 001580 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000   %0099 L01 $   009449 -00809 002592 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000   %0423 L10 $   008636 -01324 000005 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000   %0747 L19 $
007910 000787 001031 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000   %0100 L02 $   008504 -00083 001191 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000   %0424 L11 $   008162 -00711 000258 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000   %0748 L20 $
007434 000334 000229 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0101 L03 $   007582 000321 000200 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0425 L12 $   007543 000332 000253 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0749 L21 $
007042 -00548 -00465 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000   %0102 L04 $   006739 000158 -00685 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000   %0426 L13 $   006833 001062 -00320 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000   %0750 L22 $
006689 -01349 -01071 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000   %0103 L05 $   005972 000068 -01524 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000   %0427 L14 $   006153 001874 -00660 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000   %0751 L23 $
006257 -01949 -01598 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000   %0104 L06 $   005230 -00198 -02206 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000   %0428 L15 $   005520 002589 -00800 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000   %0752 L24 $
005764 -02456 -02056 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000   %0105 L07 $   004794 -00401 -02625 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000   %0429 L16 $   004819 003385 -01079 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000   %0753 L25 $
005505 -03412 -02210 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000   %0106 L08 $   004418 -00597 -03128 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000   %0430 L17 $   004155 004142 -01215 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000   %0754 L26 $
005287 -04978 -02691 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000   %0107 L09 $   003856 -00722 -04194 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000   %0431 L18 $   003571 004795 -01402 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000   %0755 L27 $
008162 001569 002463 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000   %0108 M01 $   009189 -01033 003435 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000   %0432 M10 $   008111 -02004 000367 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000   %0756 M19 $
007500 001214 001918 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000   %0109 M02 $   008408 -00559 002421 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000   %0433 M11 $   007759 -01493 000526 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000   %0757 M20 $
006986 000836 001060 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000   %0110 M03 $   007453 -00087 001047 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000   %0434 M12 $   007035 -00690 000318 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000   %0758 M21 $
006459 000314 000290 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0111 M04 $   006566 000294 000222 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0435 M13 $   006487 000329 000310 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0759 M22 $
006044 -00352 -00257 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000   %0112 M05 $   005787 000219 -00539 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000   %0436 M14 $   005772 001049 -00065 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000   %0760 M23 $
005757 -01282 -00910 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000   %0113 M06 $   005040 -00013 -01526 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000   %0437 M15 $   005114 001807 -00524 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000   %0761 M24 $
005318 -01986 -01599 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000   %0114 M07 $   004576 -00358 -02074 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000   %0438 M16 $   004469 002612 -00793 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000   %0762 M25 $
005016 -02543 -01893 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000   %0115 M08 $   004246 -00580 -02564 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000   %0439 M17 $   003880 003328 -01102 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000   %0763 M26 $
004969 -04568 -02332 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000   %0116 M09 $   003828 -00750 -03182 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000   %0440 M18 $   003314 004030 -01223 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000   %0764 M27 $
007472 002549 003017 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000   %0117 N01 $   009084 -01243 004232 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000   %0441 N10 $   007467 -02691 000272 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000   %0765 N19 $
006958 001896 002255 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000   %0118 N02 $   008340 -00847 003163 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000   %0442 N11 $   007233 -02466 000357 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000   %0766 N20 $
006467 001380 001706 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000   %0119 N03 $   007370 -00436 002104 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000   %0443 N12 $   006626 -01632 000364 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000   %0767 N21 $
005996 000909 001011 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000   %0120 N04 $   006408 -00046 000976 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000   %0444 N13 $   006024 -00556 000380 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000   %0768 N22 $
005449 000256 000394 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0121 N05 $   005523 000261 000379 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0445 N14 $   005422 000269 000497 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0769 N23 $
005192 -00394 -00269 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000   %0122 N06 $   004924 000162 -00543 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000   %0446 N15 $   004719 001008 -00087 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000   %0770 N24 $
004792 -01417 -01028 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000   %0123 N07 $   004219 -00242 -01408 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000   %0447 N16 $   004030 001820 -00605 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000   %0771 N25 $
004666 -02049 -01467 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000   %0124 N08 $   003902 -00560 -02059 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000   %0448 N17 $   003512 002653 -00907 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000   %0772 N26 $
004307 -03232 -01627 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000   %0125 N09 $   003615 -00759 -02672 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000   %0449 N18 $   003126 003267 -01076 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000   %0773 N27 $
006769 003638 003830 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000   %0126 O01 $   009016 -01336 004956 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000   %0450 O10 $   006818 -03541 000246 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000   %0774 O19 $
006467 002605 002830 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000   %0127 O02 $   008224 -01032 003922 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000   %0451 O11 $   006819 -03242 000378 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000   %0775 O20 $
006003 002073 002128 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000   %0128 O03 $   007286 -00672 002859 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000   %0452 O12 $   006164 -02391 000304 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000   %0776 O21 $
005487 001619 001452 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000   %0129 O04 $   006363 -00389 002000 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000   %0453 O13 $   005647 -01636 000399 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000   %0777 O22 $
005073 000940 000892 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000   %0130 O05 $   005435 -00050 001025 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000   %0454 O14 $   005118 -00550 000458 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000   %0778 O23 $
004577 000293 000292 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0131 O06 $   004546 000302 000331 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0455 O15 $   004337 000299 000398 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0779 O24 $
004334 -00461 -00128 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000   %0132 O07 $   004046 000134 -00459 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000   %0456 O16 $   003793 001025 -00035 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000   %0780 O25 $
004147 -01579 -00959 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000   %0133 O08 $   003414 -00302 -01490 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000   %0457 O17 $   003305 001856 -00583 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000   %0781 O26 $
003957 -02281 -01212 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000   %0134 O09 $   003319 -00693 -02086 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000   %0458 O18 $   002899 002724 -00986 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000   %0782 O27 $
006239 004488 004780 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000   %0135 P01 $   008843 -01417 005463 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000   %0459 P10 $   006220 -04451 000387 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000   %0783 P19 $
005937 003579 003373 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000   %0136 P02 $   008146 -01075 004576 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000   %0460 P11 $   006444 -04093 000547 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000   %0784 P20 $
005527 002906 002508 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000   %0137 P03 $   007297 -00890 003672 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000   %0461 P12 $   005744 -03100 000344 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000   %0785 P21 $
005128 002230 001892 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000   %0138 P04 $   006329 -00655 002717 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000   %0462 P13 $   005288 -02426 000377 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000   %0786 P22 $
004694 001580 001278 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000   %0139 P05 $   005464 -00293 001803 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000   %0463 P14 $   004777 -01588 000356 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000   %0787 P23 $
004307 001099 000725 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000   %0140 P06 $   004618 -00022 001109 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000   %0464 P15 $   004187 -00507 000421 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000   %0788 P24 $
003881 000379 000214 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0141 P07 $   003918 000432 000219 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0465 P16 $   003564 000433 000294 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0789 P25 $
003886 -00585 -00240 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000   %0142 P08 $   003623 000113 -00714 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000   %0466 P17 $   003312 001134 -00294 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000   %0790 P26 $
003580 -01793 -00790 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000   %0143 P09 $   003138 -00427 -01545 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000   %0467 P18 $   002914 001912 -00790 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000   %0791 P27 $
005705 005473 005362 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000   %0144 Q01 $   008770 -01591 006931 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000   %0468 Q10 $   005805 -05196 000578 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000   %0792 Q19 $
005343 004606 004235 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000   %0145 Q02 $   008094 -01220 005848 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000   %0469 Q11 $   005936 -05001 000634 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000   %0793 Q20 $
004972 003673 003002 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000   %0146 Q03 $   007201 -01054 004561 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000   %0470 Q12 $   005420 -03987 000531 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000   %0794 Q21 $
004600 003123 002330 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000   %0147 Q04 $   006241 -00759 003519 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000   %0471 Q13 $   004933 -03319 000401 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000   %0795 Q22 $
004236 002463 001726 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000   %0148 Q05 $   005445 -00475 002651 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000   %0472 Q14 $   004556 -02564 000395 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000   %0796 Q23 $
003890 001828 001079 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000   %0149 Q06 $   004571 -00319 001742 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000   %0473 Q15 $   003847 -01816 000251 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000   %0797 Q24 $
003523 001136 000641 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000   %0150 Q07 $   003845 -00049 000781 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000   %0474 Q16 $   003438 -00598 000330 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000   %0798 Q25 $
003150 000189 000204 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0151 Q08 $   003271 000227 000222 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0475 Q17 $   002894 000217 000294 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0799 Q26 $
003317 -00759 -00309 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000   %0152 Q09 $   003074 -00113 -00730 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000   %0476 Q18 $   002775 000966 -00366 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000   %0800 Q27 $
005111 006606 005402 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000   %0153 R01 $   008831 -01720 008438 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000   %0477 R10 $   005531 -05642 000489 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000   %0801 R19 $
004725 005964 004775 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000   %0154 R02 $   007941 -01416 007569 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000   %0478 R11 $   005347 -06114 000798 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000   %0802 R20 $
004336 005180 003813 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000   %0155 R03 $   006889 -01118 006193 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000   %0479 R12 $   005198 -06541 001097 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000   %0803 R21 $
004075 004176 002687 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000   %0156 R04 $   006182 -00981 004605 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000   %0480 R13 $   004871 -05672 001065 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000   %0804 R22 $
003829 003278 001996 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000   %0157 R05 $   005447 -00693 003540 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000   %0481 R14 $   004355 -03802 000456 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000   %0805 R23 $
003607 002667 001453 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000   %0158 R06 $   004630 -00620 002513 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000   %0482 R15 $   003830 -02728 000317 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000   %0806 R24 $
003203 001895 000854 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000   %0159 R07 $   003849 -00353 001468 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000   %0483 R16 $   003343 -01839 000136 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000   %0807 R25 $
002904 000987 000460 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000   %0160 R08 $   003265 -00185 000800 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000   %0484 R17 $   003128 -00839 000280 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000   %0808 R26 $
002669 -00018 -00012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0161 R09 $   002733 -00009 -00028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0485 R18 $   002433 000027 000041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0809 R27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009714 000006 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009707 -00002 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009707 -00004 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009014 -00745 -00927 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008831 -00096 -00899 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   009234 000816 -00270 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008542 -01125 -01446 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   007975 000016 -01616 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008636 001726 -00466 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
007945 -01597 -02216 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006908 000102 -02416 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   008020 002656 -00561 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007379 -01977 -02825 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005745 000488 -03106 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   007346 003686 -00618 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
006917 -02331 -03275 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004688 000995 -03633 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   006626 004892 -00660 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
006305 -02691 -03833 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   003949 001224 -04015 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   005878 006102 -00514 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005647 -03480 -04249 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003461 001399 -04219 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   005088 007238 -00296 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
005204 -03999 -04433 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003220 001348 -04342 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004663 007028 -00358 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009346 000192 001141 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009335 -00739 000931 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009064 -00807 -00359 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008482 000121 000139 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008648 000132 000082 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008600 000153 000108 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008051 -00609 -00773 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   007561 000231 -00961 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   007843 001124 -00269 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
007540 -01073 -01406 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006760 000359 -01715 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007383 001988 -00312 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007022 -01810 -02035 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005816 000476 -02582 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006874 002934 -00368 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006542 -02187 -02552 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   005031 000776 -03257 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   006193 004002 -00430 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005933 -02514 -03010 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004262 001067 -03844 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   005519 004825 -00415 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
005484 -03200 -03339 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003708 001228 -04105 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004786 006108 -00560 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
005195 -04282 -04031 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   003250 001219 -04323 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   004260 006298 -00474 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009046 000336 002222 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009110 -01163 001943 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008599 -01313 -00279 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008071 000527 001168 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   008362 -00376 000859 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008116 -00741 000130 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007474 000298 000298 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007609 000304 000220 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007510 000329 000283 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
006974 -00397 -00617 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   006598 000374 -00784 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   006901 001192 -00013 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006584 -01117 -01264 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005788 000501 -01411 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006387 002097 -00122 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
006095 -01704 -01807 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004934 000532 -02234 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005834 002853 -00093 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005548 -02067 -02400 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004492 000576 -02679 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   005103 003812 -00218 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
005180 -02622 -02767 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   004070 000611 -03331 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   004445 004906 -00283 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004995 -03913 -03357 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   003544 000781 -04057 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003874 005675 -00357 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008570 000873 002876 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008755 -01575 002356 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008031 -01864 -00681 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
007833 000736 002185 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008078 -00960 001731 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   007730 -01351 -00042 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007104 000590 001085 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007395 -00359 000779 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007108 -00494 000074 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006464 000314 000263 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006598 000295 000226 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006502 000325 000298 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006010 -00292 -00387 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005627 000427 -00694 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005948 001244 000105 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005651 -01101 -01138 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004969 000409 -01453 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   005388 002124 -00061 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
005198 -01662 -01751 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   004302 000318 -02143 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004697 003005 -00081 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004877 -02190 -02260 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003993 000263 -02691 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   004062 003912 -00143 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004649 -03142 -02710 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   003639 000297 -03293 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003559 004799 -00366 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008163 001333 003703 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008448 -01973 003033 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007434 -02512 -00624 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007437 001119 002706 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   007801 -01532 002075 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007245 -02391 -00095 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
006829 000900 001943 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007083 -00908 001475 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   006627 -01520 -00040 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006198 000663 001177 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006286 -00241 000708 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006006 -00538 000151 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005476 000257 000382 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005540 000260 000368 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005437 000260 000498 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
005082 -00286 -00415 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004830 000338 -00611 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004866 001138 000185 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004611 -01256 -01186 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004078 000257 -01482 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   004229 002112 -00124 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004463 -01778 -01632 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003686 000057 -02190 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003777 003020 -00203 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
004226 -02519 -02065 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   003405 000041 -02731 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   003220 003926 -00227 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007717 001960 004281 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   008003 -02525 003727 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   006833 -03321 -00562 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007035 001616 003215 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007621 -01909 002756 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   006819 -03064 -00159 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006433 001298 002494 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   006852 -01429 001936 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   006193 -02382 000031 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
005761 001137 001715 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006062 -00846 001436 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   005585 -01530 000090 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005167 000644 001042 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005320 -00246 000872 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005031 -00488 000380 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004588 000281 000292 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004539 000296 000331 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004317 000291 000427 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
004249 -00318 -00233 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003973 000314 -00512 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003877 001209 000147 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
004017 -01402 -01068 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003360 000184 -01586 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003434 002311 -00200 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003856 -01967 -01513 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   003005 000003 -02260 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002991 003248 -00231 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007304 002581 005025 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007656 -02962 004301 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006300 -04067 -00690 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006757 002075 003832 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007278 -02285 002956 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006478 -03869 -00171 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006120 001782 002958 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006652 -01824 002491 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   005744 -02972 -00188 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005551 001512 002254 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   005910 -01285 001875 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   005243 -02336 -00073 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004925 001147 001476 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005167 -00743 001334 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004733 -01562 000092 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
004404 000787 000850 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004405 -00200 000764 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004135 -00464 000326 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003842 000389 000229 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003856 000441 000230 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003554 000431 000312 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003748 -00412 -00361 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   003445 000371 -00700 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   003208 001367 -00026 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
003380 -01574 -01015 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002838 000093 -01646 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002826 002346 -00409 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006874 003265 006163 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   007298 -03444 005084 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005858 -04842 -00426 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006256 002811 004871 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   006993 -03029 004048 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   005911 -04813 -00241 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005729 002352 003645 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006387 -02267 002955 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005478 -04004 -00068 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
005243 001895 002844 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   005688 -01852 002318 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004957 -03262 -00002 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004612 001679 002127 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005112 -01215 001859 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   004484 -02475 000079 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
004079 001314 001316 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004394 -00738 001215 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003827 -01778 000139 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003650 000829 000691 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003623 -00214 000646 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003417 -00584 000220 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
003143 000202 000223 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   003157 000216 000251 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002898 000212 000330 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
003208 -00684 -00380 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002902 000075 -00886 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   002846 001204 -00257 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006567 003825 006564 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006910 -03922 005386 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   005600 -05262 -00420 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
005946 003809 005999 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006592 -03747 005102 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005432 -05608 -00302 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005259 003272 004880 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   005831 -03329 004192 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005238 -06056 -00116 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004868 002595 003497 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   005361 -02586 002999 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   004941 -05460 000125 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
004418 002190 002540 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   004987 -01935 002202 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004341 -03680 000062 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003913 001738 001854 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   004437 -01334 001617 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   003791 -02552 -00018 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
003426 001364 001100 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   004022 -00867 001084 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003301 -01833 000028 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
003036 000622 000610 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003403 -00355 000608 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   003147 -00770 000174 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002664 000005 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   002755 -00002 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   002547 -00003 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
009714 000000 000011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009705 000002 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009702 -00002 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009028 -00622 -00893 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008905 000202 -00751 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   009218 000756 -00058 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008501 -00999 -01474 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   008058 000521 -01384 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008643 001538 000024 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007873 -01325 -02195 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   007004 000978 -01981 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   008079 002304 000206 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
007220 -01712 -02866 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005875 001335 -02652 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   007418 003255 000441 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
006576 -01986 -03505 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004863 001862 -03130 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   006608 004457 000962 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005963 -02324 -04104 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003909 002521 -03454 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005771 005858 001250 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
005257 -02703 -04711 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003433 002840 -03515 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   005038 007105 001608 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
005097 -03262 -04982 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   003042 003027 -03508 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004622 006606 001544 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009499 -00074 001333 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009198 -00852 000614 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009071 -00751 -00554 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008518 000128 000104 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008679 000134 000064 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008661 000139 000122 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
007879 -00419 -00862 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   007642 000465 -00781 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   007882 001057 000297 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007301 -00751 -01424 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   006908 000787 -01445 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007445 001739 000465 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006683 -01273 -02193 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   006014 001274 -02142 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006907 002525 000698 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
006187 -01583 -02671 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   005052 001975 -02805 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   006245 003516 000912 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005512 -01871 -03234 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   004183 002452 -03309 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   005586 004416 001194 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
005082 -02253 -03615 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003533 002811 -03474 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004835 005613 001388 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004830 -03328 -04441 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002990 002988 -03460 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   004314 005969 001335 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009260 -00026 002500 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008870 -01333 001304 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008566 -01224 -00811 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008377 000219 001262 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   008239 -00560 000616 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008178 -00684 -00117 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007506 000321 000234 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007604 000338 000194 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007559 000355 000255 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
006883 -00219 -00606 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   006709 000615 -00693 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   006967 001150 000359 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006403 -00743 -01345 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005944 000943 -01197 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006434 001840 000550 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005818 -01213 -01970 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   005210 001198 -01752 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005843 002557 000748 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
005310 -01554 -02525 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004580 001403 -02314 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   005151 003382 000903 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004884 -01972 -02990 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003962 001893 -02860 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   004491 004465 001081 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
004510 -02570 -03582 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   003164 002535 -03469 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003891 005230 001137 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
008927 000316 003169 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008326 -01954 001482 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   008012 -01772 -01081 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008175 000376 002447 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   007872 -01419 001123 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   007680 -01310 -00375 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007336 000359 001168 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007263 -00618 000535 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007095 -00558 -00020 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006517 000316 000239 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   006607 000304 000219 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006500 000330 000301 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005949 -00099 -00353 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005740 000629 -00619 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005923 001184 000463 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005459 -00761 -01331 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   005121 000842 -01134 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   005399 001955 000514 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
005039 -01247 -01919 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   004476 001078 -01807 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004759 002687 000692 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
004681 -01738 -02337 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003952 001334 -02406 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   004146 003550 000854 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
004344 -02210 -02792 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   003395 001853 -02968 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003622 004354 000889 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008718 000475 003926 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007699 -02631 001381 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007407 -02346 -01467 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
007892 000557 002929 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007428 -02174 001143 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007291 -02174 -00611 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007124 000533 002124 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   006882 -01369 000963 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   006689 -01423 -00415 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006363 000509 001126 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006250 -00456 000554 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006074 -00415 000096 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005514 000271 000339 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005590 000277 000359 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005480 000291 000467 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
005053 -00103 -00390 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004897 000547 -00603 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004895 001161 000411 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004636 -00901 -01217 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   004246 000743 -01227 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   004315 002028 000453 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
004334 -01383 -01835 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003629 000967 -01990 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003786 002872 000547 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
004182 -01971 -02230 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   003284 001268 -02482 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   003347 003815 000620 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008530 000616 004797 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007186 -03263 001790 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006828 -03110 -01464 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
007718 000630 003824 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   006955 -02976 001540 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   006801 -02794 -00683 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
006969 000529 002944 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   006404 -02195 001138 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   006186 -02245 -00442 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006134 000573 002017 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   005859 -01236 000882 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   005621 -01432 -00301 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005300 000484 001107 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005168 -00399 000630 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   004970 -00396 000130 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004568 000259 000283 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004529 000316 000312 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004302 000306 000397 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
004120 -00165 -00352 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   004017 000523 -00454 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003841 001322 000341 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003833 -01124 -01223 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   003493 000717 -01275 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003448 002081 000291 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
003665 -01620 -01687 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002942 000768 -02091 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   003056 003065 000293 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008274 000905 005620 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006757 -03943 002183 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006297 -03843 -01502 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007523 000878 004480 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006609 -03742 001918 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006420 -03625 -00846 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
006725 000829 003594 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   005953 -02983 001420 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   005760 -02909 -00667 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
005978 000767 002737 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   005394 -02266 001046 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   005176 -02227 -00523 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005184 000630 001799 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004954 -01231 000829 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004661 -01539 -00233 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004463 000493 000985 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004264 -00344 000581 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004053 -00430 000175 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003802 000374 000237 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003776 000408 000236 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003492 000396 000317 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003634 -00319 -00440 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   003445 000490 -00565 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   003150 001346 000187 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
003265 -01216 -01170 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002893 000547 -01484 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002797 002219 -00030 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
007970 001314 006652 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006236 -04881 003022 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005874 -04505 -01462 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007293 001264 005952 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006154 -04834 002664 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   005927 -04553 -01050 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006504 001157 004359 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   005572 -03626 001798 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005513 -03956 -00805 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005798 001030 003395 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   005151 -03080 001479 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004889 -03131 -00772 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004997 000891 002449 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   004589 -02308 000970 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004395 -02471 -00443 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
004334 000789 001618 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004260 -01294 000764 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003786 -01701 -00099 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003773 000532 000855 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003757 -00507 000508 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003455 -00581 000135 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
003138 000203 000227 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   003151 000228 000238 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002924 000203 000325 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
003070 -00579 -00518 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002912 000312 -00718 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   002721 001183 000017 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
007709 001737 007605 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   005719 -05814 003635 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   005613 -04911 -01489 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
006974 001725 006922 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   005739 -05753 003414 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005439 -05386 -01141 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
006047 001825 005982 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005315 -05186 002762 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005257 -05798 -00944 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
005497 001430 004525 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   004921 -03954 001887 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   004851 -05137 -00695 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004897 001117 003270 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   004585 -03164 001325 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004285 -03483 -00455 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
004175 000954 002329 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   004213 -02447 000875 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003672 -02509 -00312 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
003607 000810 001352 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003901 -01560 000571 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003224 -01826 -00107 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
003106 000319 000747 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   003521 -00774 000442 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002998 -00681 000081 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
002654 -00002 -00010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   002708 -00003 -00012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   002437 000006 000023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004575 006384 002966 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008962 -00365 007711 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005447 -06178 002063 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005508 -04691 -02402 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004420 -01888 -04988 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003254 004463 -02496 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z002641 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004575 006384 002966 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008962 -00365 007711 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005447 -06178 002063 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005508 -04691 -02402 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004420 -01888 -04988 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003254 004463 -02496 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z002641 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004575 006384 002966 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008962 -00365 007711 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005447 -06178 002063 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005508 -04691 -02402 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004420 -01888 -04988 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003254 004463 -02496 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z002641 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005111 006606 005402 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008831 -01720 008438 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005531 -05642 000489 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005275 -04546 -03435 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003449 -00145 -04808 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003994 005784 -01573 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z002611 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009698 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006567 003825 006564 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006910 -03922 005386 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005600 -05262 -00420 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005204 -03999 -04433 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003220 001348 -04342 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004663 007028 -00358 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z002655 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007709 001737 007605 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005719 -05814 003635 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005613 -04911 -01489 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005097 -03262 -04982 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003042 003027 -03508 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004622 006606 001544 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z002600 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG11/HG11L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG11/HG11L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE01_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002455 000014 000057 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008445 000107 000174 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
002902 000193 000259 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009038 000005 000047 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003639 000394 000278 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009711 -00018 000016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004380 000290 000355 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   002633 000012 000028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005478 000244 000406 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   002937 000133 000100 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006521 000313 000258 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   003200 000204 000222 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007560 000327 000246 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003590 000314 000224 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008646 000141 000108 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003948 000458 000248 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009721 -00014 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004358 000389 000303 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
002413 000015 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004753 000353 000378 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
002820 000192 000247 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005357 000352 000392 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003622 000407 000226 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005830 000332 000325 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004397 000292 000308 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006345 000350 000281 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005412 000266 000366 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006828 000336 000315 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006527 000319 000212 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007332 000363 000297 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007573 000329 000205 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   007871 000263 000271 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008666 000146 000092 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008441 000086 000268 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009723 -00016 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009025 000009 000040 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
002398 000025 000051 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009714 -00007 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
002806 000205 000255 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   002498 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003606 000429 000236 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009724 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004413 000305 000317 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004513 006267 003124 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005421 000277 000371 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005554 -04854 -01841 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006485 000344 000219 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008935 -00321 007924 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007553 000335 000223 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004429 -01890 -04961 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008653 000163 000094 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005394 -06345 002341 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009716 -00015 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003270 004529 -02584 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
002395 000006 000067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
002829 000190 000257 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004513 006267 003124 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003632 000375 000252 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008935 -00321 007924 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004421 000292 000307 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005394 -06345 002341 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005432 000264 000390 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005554 -04854 -01841 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006549 000306 000241 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004429 -01890 -04961 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007541 000332 000233 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003270 004529 -02584 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008669 000139 000110 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z002498 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009719 -00012 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009724 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
002621 000000 -00012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
002967 000113 000090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z002455 000014 000057 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
003237 000193 000206 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009721 -00014 -00013 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003575 000294 000214 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003976 000430 000233 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z002413 000015 000047 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004385 000379 000275 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009723 -00016 000001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004759 000336 000352 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005355 000369 000380 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z002398 000025 000051 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005853 000315 000327 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009716 -00015 -00006 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006386 000343 000258 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
006883 000317 000311 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z002395 000006 000067 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007366 000354 000300 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009719 -00012 -00002 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
007880 000255 000238 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008408 000102 000235 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009028 000008 000033 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009716 000000 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
002658 000006 000015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
002979 000119 000097 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
003200 000203 000201 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003589 000298 000210 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003917 000460 000226 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004365 000402 000266 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004744 000351 000342 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005351 000368 000336 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005836 000327 000280 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006344 000356 000208 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
006821 000335 000266 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007358 000391 000243 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
007876 000264 000211 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008447 000089 000200 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009040 000007 000030 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009717 -00007 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
002617 000012 000019 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
002928 000138 000102 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
003162 000213 000204 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003571 000326 000220 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003900 000479 000222 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004330 000397 000286 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004679 000375 000354 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005291 000381 000342 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005778 000335 000299 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006297 000366 000252 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006794 000359 000267 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007378 000383 000269 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
007904 000273 000197 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```